Настройка картинки товара в Кассире 5

Данная функциональность доступна только в адаптивном интерфейсе. Минимальная версия Кассир 5.1.6.10.

Особенности:

- Можно разместить любое количество полей для отображения картинки товара;
- Картинки товара могут размещаться на локальном компьютере, в локальной сети и в сети интернет;
- У пользователя ПК должен быть доступ на чтение файлов картинок.

Для начала работы необходимо создать специальное поле картинки на форме регистрации. Для этого необходимо:

1. Авторизоваться под пользователем с правами захода в настройки программы;
2. В супервизоре нажать на кнопку *Настройка*;
3. В форме настройки перейти на страницу *Оборудование*. Нажать на кнопку *Настройка* в правом нижнем углу страницы;
4. Нажать на кнопку *Настройка формы регистрации*;
5. В открывшемся окне вызвать контекстное меню нажатием правой кнопкой мыши по форме. В меню выбрать *Создать→Картинку*;
6. В форме создания картинки установить флаг в поле *Отображать картинку товара* и нажать *OK*;
7. Закрыть форму, запомнив макет;
8. На форме настройки адаптивного интерфейса нажать *OK*.

Теперь, нужно указать путь к картинке товара. Это делается так:

1. В форме настройки перейти на страницу *Касса*. На ней, нажать на кнопку *Товары*;
2. В форме списка справочника *Товары* выбрать нужный товар и начать его редактирование, или начать создание нового;
3. На форме изменения товара перейти на страницу *Описания*. На ней, перейти на страницу *Расширенное(HTML)*;
4. В поле *Описание HTML(URL)* ввести путь к картинке товара и нажать *OK*;
5. Закрыть форму списка справочника *Товары*, сохранить изменения настроек.

Путь картинки для конкретного товара можно загрузить по формату SPR в тэге <htmldescription

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B:%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0&rev=1552669103

Last update: **2019/03/15 16:58**