
1. Для начала работы с ВЕТИС нужно установить константу «Использовать ВЕТИС». После этого в константах появляется закладка «ВЕТИС».

2. В закладке ВЕТИС есть два реквизита «Хозяйствующий субъект» и «Использовать тестовый режим».

Тестовый режим – использовать тестовый сервис. Для реального режима работы эту константу ставить не нужно.

Нужно сознать хозяйствующий субъект (далее - ХС).



Для этого требуется заполнить обязательные поля:


- Наименование – наименование ХС в системе «Меркурий» (При отличии от зарегистрированного автоматически обновиться)
- Issuer ID – guid,идентификатор ХС, получаемый из Меркурия
- Логин, пароль – от учетной записи в Меркурии
- API Ключ - электронная подпись ХС, получаемая из Меркурия

После заполнения полей требуется записать и нажать кнопку «Обновить из ВЕТИС». После получения данных автоматически заполнятся остальные реквизиты.

3. Нужно сопоставить ХС и площадки.

Перед этим требуется скачать список площадок в личном кабинете ХС на сайте Меркурия.

Кнопка скачивания:



После этого нужно зайти в обработку «Создание связи площадок» (Документы – ВЕТИС - Создание связи площадок) на закладку «Загрузка из файла».

Тут мы указываем требуемый хозяйствующий субъект и путь к файлу, скачанного перед этим. После нажатия кнопки «Получить», в таблице отображаются предприятия. Нужно выбрать предприятия, с которыми будет вестись работа и нажать кнопку «Выполнить»

4. Загрузка справочников.

Нужно зайти в обработку «Загрузка справочников из ВЕТИС»(Документы – ВЕТИС – Загрузка справочников из ВЕТИС).

- Закладка Хозяйствующие субъекты – поиск других ХС по неполным данным для взаимодействия с ними.
- Для получения продукции нужно перейти на закладку «Продукция», отметить флагами нужные типы продукции и нажать кнопку «Заполнить» в следующей таблице «Продукция». Тут также нужно указать нужную продукцию для каждого типа продукции и нажать «Заполнить». Последняя колонка – продукция производителя. Она заполняется только в том случае, если предприятие производит какую-либо продукцию. После заполнения нужно нажать кнопку «Выполнить».
- Для получения единиц нужно перейти на закладку «Единицы», нажать «Заполнить», выбрать нужные единицы и нажать «Выполнить».
- Для получения целей реализации и адресной информации нужно проделать аналогичные действия.

5. Создание сопоставлений ВЕТИС

Нужно зайти в обработку «Создание сопоставлений ВЕТИС» (Документы – ВЕТИС – Создание сопоставлений ВЕТИС).

- Сопоставление фирм/контрагентов – тут нужно выбрать фирму, соответствующую ХС и контрагента, соответствующего ХС и ХС, затем нажать «применить».
- Сопоставление складов – тут нужно выбрать склад и предприятие, относящиеся к этому складу и нажать «применить».
- Сопоставление номенклатуры – тут нужно выбрать продукцию ВЕТИС (Можно нажать заполнить – по видам продукции или по продукции производителя, если есть производимая продукция) и для каждой продукции ВЕТИС выбрать номенклатуру и нажать «применить».
- Сопоставление единиц – тут аналогично сопоставлению номенклатуры, требуется сопоставить единицы измерения.

6. Создание пользователя ВЕТИС

Для работы с документами нужно создать пользователя ВЕТИС. В справочнике нужно указать имя(Пользовательское) и логин, пароль (Полученные из Меркурия) и выбрать соответствующего сотрудника.

После этого можно начинать работу с документами.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B:%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81&rev=1522935236

Last update: **2018/04/05 13:33**