

===== API Addin.CashContext

Изменение чека

Функция ДобавитьПозициюПоКодуАртикулу(Знач Value, Знач TypeOfValue, Знач vBarcode = "", Знач dPrice = -1, Знач Регистрация_Форма = Null, Знач Section = 0, Знач КодРазрезаХарактеристики = "") Экспорт
Функция ДобавитьПозициюПоШтрихкоду(Знач Value, Знач dPrice = -1, Знач Регистрация_Форма = Null, Знач ByScanner = Ложь, Знач TestRights = Истина, Знач Section = 0) Экспорт
Функция ДобавитьПозициюВСекцию(Знач Value, Знач Регистрация_Форма = Null)
Экспорт
Функция ДобавитьПозициюПовтором(Знач Value, Знач Регистрация_Форма = Null)
Экспорт
Функция СторноПозицииВЧеке(Знач Buy, Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт
Функция РедактироватьПокупку(Знач Покупка, Знач Количество, Знач Цена, Знач Секция, Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт
Функция РедактироватьСекцию(Знач Покупка, Знач Секция, Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт
Функция ОформитьВозврат(Знач Buy, Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт
Функция ОткрытьЧек(Знач IncrementsNumber, Знач Регистрация_Форма = Null)
Экспорт
Функция ЗакрытьЧек(Cancel_инт = 0, Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт
Процедура РаспределитьСуммуКлиентаПоKKM(Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт
Процедура ВыбратьПродавца(Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт

Работа с ККМ

Функция ПечататьЗаголовок(Знач СтрокаККМ, Знач МакетТекста_стр = "", Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт
Функция РегистрацияПродажи(Знач БлокСтрок, Знач СтрокаККМ, Знач Сумма_дрб, Знач Количество_дрб, Знач Секция_инт, Знач Налоги, КодОшибка_инт = 0, Знач Регистрация_Форма = Null, Знач ДопПараметры=Null) Экспорт
Функция ПечатьПростыхСтрочекНаKKM(Знач СтрокаККМ, Знач СтрокаДляПечати_стр, Знач СОтрезкой_бул) Экспорт
Функция ПечататьПокупкуНаKKM(Знач Buy, Знач StringKKM, Знач NoRegister_бул = Ложь, Знач aTxtModel_стр = "", Знач Регистрация_Форма = Null, Знач ГотовыйБлокСтрок = Null) Экспорт
Функция ЗакрытиеЧекаВKKM(Знач StringKKM, Знач ChSum_дрб, Знач ТабОплат = Неопределено, Знач WithoutCancel_бул = Ложь, CheckDate_дат = '11900101', Err_инт = 0, Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт
Процедура ПечататьБанковскийЧекНаKKM(Знач СтрокиЧека) Экспорт
Процедура УстановитьНомерЧека() Экспорт
Функция ПолучитьБлокШапкиЧека(Знач СтрокаККМ, СуммаСкидки_дрб, СкидкаВидомОплаты_дрб, Знач МакетЧека_стр, Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт
Функция ПолучитьБлокПодвалаЧека(Знач СтрокаККМ, СуммаСкидки_дрб, СкидкаВидомОплаты_дрб, Знач МакетЧека_стр, Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт
Функция ПолучитьБлокПокупкиЧека(Знач Покупка, Знач СтрокаККМ, Знач МакетЧека_стр, Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт

Функция ПолучитьБлокВнесенияВыплаты(Знач Макет_стр, Знач Сумма_дрб, Знач РежимОбучения_бул) Экспорт
Функция ПолучитьБлокОтчета(Знач Макет_стр, Знач РегистрыККМ, Знач РежимОбучения_бул)
Экспорт
Функция ПолучитьБлокРекламы(Знач СтрокаККМ, Знач Макет, Знач Регистрация_Форма = NULL) Экспорт
Функция FnKKM_Init(Знач НомерККМ_инт, СписокККМ = NULL, Знач ТаблицаНастроекККМ = NULL) Экспорт
Функция FnKKM_Done(Знач НомерККМ_инт, СписокККМ = NULL) Экспорт
Функция FnKKM_GetDate(Знач СтрокаККМ) Экспорт
Функция FnKKM_SetDate(Знач СтрокаККМ, Знач Дата_дат) Экспорт
Функция FnKKM_IsReady(Знач СтрокаККМ, Знач БезОтмены_бул = Ложь) Экспорт
Функция FnKKM_GetErrorText(Знач СтрокаККМ, Знач ОтображатьСообщение_бул = Ложь)
Экспорт
Функция FnKKM_GetParam(Знач СтрокаККМ, Знач ИмяПараметра_стр) Экспорт
Функция FnKKM_Connect(Знач СтрокаККМ, Знач ОтображатьСообщение_бул = Ложь)
Экспорт
Функция FnKKM_Disconnect(Знач СтрокаККМ, Знач ОтображатьСообщение_бул = Ложь)
Экспорт
Функция FnKKM_GetCashInDrawer(Знач СтрокаККМ, Знач ОтображатьСообщение_бул =
Ложь) Экспорт
Функция FnKKM_PrintStringBlock(Знач СтрокаККМ, Знач БлокСтрока) Экспорт
Функция FnKKM_DiscountOnCheck(Знач СтрокаККМ, Знач СуммаСкидки_дрб, Знач
БлокСтрока, Знач Налоги, Знач ОтображатьСообщение_бул) Экспорт
Функция FnKKM_OpenDrawer(Знач СтрокаККМ) Экспорт
Функция FnKKM_CashIncome(Знач СтрокаККМ, Знач Сумма_дрб, Знач
НефискальныйРежим_бул = Ложь, Знач ОтображатьСообщение_бул = Ложь) Экспорт
Функция FnKKM_XReport(Знач СтрокаККМ, Знач НефискальныйРежим_бул, РегистрыККМ,
НомерОтчета_инт, НомерСмены_инт, Наличные_дрб, Выручка_дрб) Экспорт
Функция FnKKM_ZReport(Знач СтрокаККМ, Знач НефискальныйРежим_бул, РегистрыККМ,
НомерОтчета_инт, НомерСмены_инт, Наличные_дрб, Выручка_дрб) Экспорт
Функция FnKKM_CalculationStateReport(Знач СтрокаККМ) Экспорт
Функция FnKKM_GetCheckNumber(Знач СтрокаККМ, Знач Тип_инт) Экспорт
Функция FnKKM_RegisterSale(Знач СтрокаККМ, Знач БлокСтрока, Знач СуммаПокупки_дрб,
Знач Количество_дрб, Знач Секция_инт, Знач Налоги, КодОшибка_инт, Знач
ДопПараметры=Неопределено) Экспорт
Функция FnKKM_Settings(Знач ТипУстройства_стр, Знач НомерЛУ_инт,
НастройкиУстройства_стр) Экспорт
Функция FnKKM_BeginPrint(Знач СтрокаККМ, Знач Фискальный_бул, Знач ТипЧека_инт)
Экспорт
Функция FnKKM_FinishPrint(Знач СтрокаККМ, Знач СОтрезкой_бул = Ложь) Экспорт
Функция FnKKM_OpenCheck(Знач СтрокаККМ) Экспорт
Процедура FnKKM_Veep(Знач СтрокаККМ) Экспорт
Функция FnKKM_CloseCheck(Знач СтрокаККМ, Знач СуммаЧека_дрб, Знач Оплаты, Знач
БезОтмены_бул, Знач ДатаЧека_дат, КодОшибка_инт) Экспорт
Функция FnKKM_CancelCheck(Знач СтрокаККМ) Экспорт
Функция FnKKM_DiscountOnBuy(Знач СтрокаККМ, Знач СуммаСкидки, Знач Налоги, Знач
БлокСтрока) Экспорт
Функция FnKKM_Storno(Знач СтрокаККМ, Знач БлокСтрока, Знач СуммаПокупки, Знач
Количество, Знач Секция, Знач Налоги, Знач ОтображатьСообщение) Экспорт

Функция FnKKM_StornoDiscountOnBuy(Знач СтрокаККМ, Знач СуммаСкидки_дрб, Знач Налоги, Знач БлокСтрока) Экспорт
Функция FnKKM_IsInitiated(Знач СтрокаККМ) Экспорт
Процедура FnKKM_ResetParam(Знач СтрокаККМ) Экспорт
Процедура FnKKM_SetParam(Знач СтрокаККМ, Знач ИмяПараметра_стр, Знач Значение) Экспорт
Функция FnKKM_GetEKLZParam(Знач СтрокаККМ, Знач НомерПараметра, Знач ПередСнятием, Ошибка) Экспорт
Функция FnKKM_SessionIsClosed(Знач СтрокаККМ) Экспорт
Функция FnKKM_OpenSession(Знач СтрокаККМ, НомерСмены) Экспорт
Функция FnKKM_GetTax(Знач СтрокаККМ) Экспорт
Функция FnKKM_SetSNO(Знач СтрокаККМ, Знач СНО) Экспорт
Функция КонвертироватьВМассивДляПечати(Знач Макет) Экспорт
Функция ЗаполнитьМакетШапкиИПодвалаДанными(Знач ЗначимаяЧастьМакета, Знач СтрокаККМ, СуммаСкидки_дрб, СуммаСкидкиОплатами_дрб, Знач МакетТекста_стр, Знач Регистрация_Форма = NULL) Экспорт

Работа с формой регистрации

Функция ПерегрузитьЭлементы(Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт
Функция РазместитьЭлементы(Знач Форма, Знач РежимНатроек) Экспорт

Работа с весами

Функция FnScale_Settings(Знач ТипУстройства_стр, Знач НомерЛУ_инт, НастройкиУстройства_стр) Экспорт
Функция FnScale_Init(Знач НомерВесов_инт, СписокВесов = NULL, Знач ТаблицаНастроекВесов = NULL) Экспорт
Функция FnScale_Done(Знач НомерВесов_инт, СписокВесов = NULL) Экспорт
Функция FnScale_Connect(Знач СтрокаВесов, Знач СообщатьОбОшибкае_бул) Экспорт
Функция FnScale_Disconnect(Знач СтрокаВесов, Знач СообщатьОбОшибкае_бул) Экспорт
Функция FnScale_GetParam(Знач СтрокаВесов, Знач ИмяПараметра_стр) Экспорт
Процедура FnScale_SetParam(Знач СтрокаВесов, Знач ИмяПараметра_стр, Знач Значение) Экспорт
Процедура FnScale_BeforeOperation(Знач СтрокаВесов, Знач ИмяОперации_стр) Экспорт
Процедура FnScale_AfterOperation(Знач СтрокаВесов, Знач ИмяОперации_стр) Экспорт
Функция FnScale_CheckStable(Знач СтрокаВесов) Экспорт
Функция FnScale_ReadWeight(Знач СтрокаВесов, Знач СообщатьОбОшибкае_бул) Экспорт
Функция FnScale_SetZero(Знач СтрокаВесов) Экспорт
Функция FnScale_SetTare(Знач СтрокаВесов) Экспорт

Работа с дисплеем покупателя

Процедура ВывестиНаДисплейПокупателя(Знач НомерФункции, Знач Параметры) Экспорт

Вспомогательные

Процедура ДобавитьТранзакциюВЖурнал(Знач aTrans) Экспорт
Функция ПолучитьНомерЧекаПоТранзакциям(Знач Тип = 0) Экспорт
Функция ПолучитьТоварПоШтрихкоду(Знач Штрихкод) Экспорт
Функция ПолучитьТаблицуТоваровПоШтрихкоду(Знач Штрихкод) Экспорт
Функция ЗагрузитьВнешнююОбработку(Знач ИмяФайла, Знач ИмяФормы = NULL) Экспорт
Функция ПолучитьШтрихКодСКонтрольнойСуммой(Знач Barcode_стр) Экспорт
Функция ПолучитьБонусы(Знач СтрокаККМ) Экспорт
Функция ПолучитьСкидки(Знач StringKKM, Знач BuyStringNumber_инт, Знач Форм) Экспорт
Функция ПолучитьСуммуОплатыСкидкой(Знач StringKKM) Экспорт
Функция ПолучитьСтруктуруОплаты(Знач ВидыОплаты, Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт

From:
<https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:
<https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%805:%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B7%D0%BA&rev=1496919672>

Last update: 2017/06/08 14:01

