

==== API AddIn.CashContext

## Изменение чека

Функция ДобавитьПозициюПоКодуАртикулу(Знач Value, Знач TypeOfValue, Знач vBarcode = "", Знач dPrice = -1, Знач Регистрация\_Форма = Null, Знач Section = 0, Знач КодРазрезаХарактеристики = "") Экспорт  
Функция ДобавитьПозициюПоШтрихкоду(Знач Value, Знач dPrice = -1, Знач Регистрация\_Форма = Null, Знач ByScanner = Ложь, Знач TestRights = Истина, Знач Section = 0) Экспорт  
Функция ДобавитьПозициюВСекцию(Знач Value, Знач Регистрация\_Форма = Null) Экспорт  
Функция ДобавитьПозициюПовтором(Знач Value, Знач Регистрация\_Форма = Null) Экспорт  
Функция СторноПозицииВЧеке(Знач Buy, Знач Регистрация\_Форма = Null) Экспорт  
Функция РедактироватьПокупку(Знач Покупка, Знач Количество, Знач Цена, Знач Секция, Знач Регистрация\_Форма = Null) Экспорт  
Функция РедактироватьСекцию(Знач Покупка, Знач Секция, Знач Регистрация\_Форма = Null) Экспорт  
Функция ОформитьВозврат(Знач Buy, Знач Регистрация\_Форма = Null) Экспорт  
Функция ОткрытьЧек(Знач IncrementsNumber, Знач Регистрация\_Форма = Null) Экспорт  
Функция ЗакрытьЧек( Cancel\_инт = 0, Знач Регистрация\_Форма = Null) Экспорт  
Процедура РаспределитьСуммуКлиентаПоККМ(Знач Регистрация\_Форма = Null) Экспорт  
Процедура ВыбратьПродавца(Знач Регистрация\_Форма = Null) Экспорт

## Работа с ККМ

Функция ПечататьЗаголовок(Знач СтрокаККМ, Знач МакетТекста\_стр = "", Знач Регистрация\_Форма = Null) Экспорт  
Функция РегистрацияПродажи(Знач БлокСтрок, Знач СтрокаККМ, Знач Сумма\_дрб, Знач Количество\_дрб, Знач Секция\_инт, Знач Налоги, КодОшибки\_инт = 0, Знач Регистрация\_Форма = Null, Знач ДопПараметры=Null) Экспорт  
Функция ПечатьПростыхСтрокНаККМ(Знач СтрокаККМ, Знач СтрокаДляПечати\_стр, Знач СОТрезкой\_бул) Экспорт  
Функция ПечататьПокупкуНаККМ(Знач Buy, Знач StringККМ, Знач NoRegister\_бул = Ложь, Знач aTxtModel\_стр = "", Знач Регистрация\_Форма = Null, Знач ГотовыйБлокСтрок = Null) Экспорт  
Функция ЗакрытиеЧекаВККМ(Знач StringККМ, Знач ChSum\_дрб, Знач ТабОплат = Неопределено, Знач WithoutCancel\_бул = Ложь, CheckDate\_дат = '11900101', Err\_инт = 0, Знач Регистрация\_Форма = Null) Экспорт  
Процедура ПечататьБанковскийЧекНаККМ(Знач СтрокиЧека) Экспорт  
Процедура УстановитьНомерЧека() Экспорт  
Функция ПолучитьБлокШапкиЧека(Знач СтрокаККМ, СуммаСкидки\_дрб, СкидкаВидомОплаты\_дрб, Знач МакетЧека\_стр, Знач Регистрация\_Форма = Null) Экспорт  
Функция ПолучитьБлокПодвалаЧека(Знач СтрокаККМ, СуммаСкидки\_дрб, СкидкаВидомОплаты\_дрб, Знач МакетЧека\_стр, Знач Регистрация\_Форма = Null) Экспорт  
Функция ПолучитьБлокПокупкиЧека(Знач Покупка, Знач СтрокаККМ, Знач МакетЧека\_стр, Знач Регистрация\_Форма = Null) Экспорт

Функция ПолучитьБлокВнесенияВыплаты(Знач Макет\_стр, Знач Сумма\_дрб, Знач РежимОбучения\_бул) Экспорт  
Функция ПолучитьБлокОтчета(Знач Макет\_стр, Знач РегистрыККМ, Знач РежимОбучения\_бул) Экспорт  
Функция ПолучитьБлокРекламы(Знач СтрокаККМ, Знач Макет, Знач Регистрация\_Форма = NULL) Экспорт  
Функция FnKKM\_Init(Знач НомерККМ\_инт, СписокККМ = NULL, Знач ТаблицаНастроекККМ = NULL) Экспорт  
Функция FnKKM\_Done(Знач НомерККМ\_инт, СписокККМ = NULL) Экспорт  
Функция FnKKM\_GetDate(Знач СтрокаККМ) Экспорт  
Функция FnKKM\_SetDate(Знач СтрокаККМ, Знач Дата\_дат) Экспорт  
Функция FnKKM\_IsReady(Знач СтрокаККМ, Знач БезОтмены\_бул = Ложь) Экспорт  
Функция FnKKM\_GetErrorText(Знач СтрокаККМ, Знач ОтображатьСообщение\_бул = Ложь) Экспорт  
Функция FnKKM\_GetParam(Знач СтрокаККМ, Знач ИмяПараметра\_стр) Экспорт  
Функция FnKKM\_Connect(Знач СтрокаККМ, Знач ОтображатьСообщение\_бул = Ложь) Экспорт  
Функция FnKKM\_Disconnect(Знач СтрокаККМ, Знач ОтображатьСообщение\_бул = Ложь) Экспорт  
Функция FnKKM\_GetCashInDrawer(Знач СтрокаККМ, Знач ОтображатьСообщение\_бул = Ложь) Экспорт  
Функция FnKKM\_PrintStringBlock(Знач СтрокаККМ, Знач БлокСтрок) Экспорт  
Функция FnKKM\_DiscountOnCheck(Знач СтрокаККМ, Знач СуммаСкидки\_дрб, Знач БлокСтрок, Знач Налоги, Знач ОтображатьСообщение\_бул) Экспорт  
Функция FnKKM\_OpenDrawer(Знач СтрокаККМ) Экспорт  
Функция FnKKM\_CashIncome(Знач СтрокаККМ, Знач Сумма\_дрб, Знач НефискальныйРежим\_бул = Ложь, Знач ОтображатьСообщение\_бул = Ложь) Экспорт  
Функция FnKKM\_XReport(Знач СтрокаККМ, Знач НефискальныйРежим\_бул, РегистрыККМ, НомерОтчета\_инт, НомерСмены\_инт, Наличные\_дрб, Выручка\_дрб) Экспорт  
Функция FnKKM\_ZReport(Знач СтрокаККМ, Знач НефискальныйРежим\_бул, РегистрыККМ, НомерОтчета\_инт, НомерСмены\_инт, Наличные\_дрб, Выручка\_дрб) Экспорт  
Функция FnKKM\_CalculationStateReport(Знач СтрокаККМ) Экспорт  
Функция FnKKM\_GetCheckNumber(Знач СтрокаККМ, Знач Тип\_инт) Экспорт  
Функция FnKKM\_RegisterSale(Знач СтрокаККМ, Знач БлокСтрок, Знач СуммаПокупки\_дрб, Знач Количество\_дрб, Знач Секция\_инт, Знач Налоги, КодОшибки\_инт, Знач ДопПараметры=Неопределено) Экспорт  
Функция FnKKM\_Settings(Знач ТипУстройства\_стр, Знач НомерЛУ\_инт, НастройкиУстройства\_стр) Экспорт  
Функция FnKKM\_BeginPrint(Знач СтрокаККМ, Знач Фискальный\_бул, Знач ТипЧека\_инт) Экспорт  
Функция FnKKM\_FinishPrint(Знач СтрокаККМ, Знач СОтрезкой\_бул = Ложь) Экспорт  
Функция FnKKM\_OpenCheck(Знач СтрокаККМ) Экспорт  
Процедура FnKKM\_Weep(Знач СтрокаККМ) Экспорт  
Функция FnKKM\_CloseCheck(Знач СтрокаККМ, Знач СуммаЧека\_дрб, Знач Оплаты, Знач БезОтмены\_бул, Знач ДатаЧека\_дат, КодОшибки\_инт) Экспорт  
Функция FnKKM\_CancelCheck(Знач СтрокаККМ) Экспорт  
Функция FnKKM\_DiscountOnBuy(Знач СтрокаККМ, Знач СуммаСкидки, Знач Налоги, Знач БлокСтрок) Экспорт  
Функция FnKKM\_Storno(Знач СтрокаККМ, Знач БлокСтрок, Знач СуммаПокупки, Знач Количество, Знач Секция, Знач Налоги, Знач ОтображатьСообщение) Экспорт

Функция FnKKM\_StornoDiscountOnBuy(Знач СтрокаККМ, Знач СуммаСкидки\_дрб, Знач Налоги, Знач БлокСтрок) Экспорт  
Функция FnKKM\_IsInited(Знач СтрокаККМ) Экспорт  
Процедура FnKKM\_ResetParam(Знач СтрокаККМ) Экспорт  
Процедура FnKKM\_SetParam(Знач СтрокаККМ, Знач ИмяПараметра\_стр, Знач Значение) Экспорт  
Функция FnKKM\_GetEKLZParam(Знач СтрокаККМ, Знач НомерПараметра, Знач ПередСнятием, Ошибка) Экспорт  
Функция FnKKM\_SessionIsClosed(Знач СтрокаККМ) Экспорт  
Функция FnKKM\_OpenSession(Знач СтрокаККМ, НомерСмены) Экспорт  
Функция FnKKM\_GetTax(Знач СтрокаККМ) Экспорт  
Функция FnKKM\_SetSNO(Знач СтрокаККМ, Знач СНО) Экспорт  
Функция КонвертироватьВМассивДляПечати(Знач Макет) Экспорт  
Функция ЗаполнитьМакетШапкиИПодвалаДанными(Знач ЗначимаяЧастьМакета, Знач СтрокаККМ, СуммаСкидки\_дрб, СуммаСкидкиОплатами\_дрб, Знач МакетТекста\_стр, Знач Регистрация\_Форма = NULL) Экспорт

### Работа с формой регистрации

Функция ПерегрузитьЭлементы(Знач Регистрация\_Форма = Null) Экспорт  
Функция РазместитьЭлементы(Знач Форма, Знач РежимНатроек) Экспорт

### Работа с весами

Функция FnScale\_Settings(Знач ТипУстройства\_стр, Знач НомерЛУ\_инт, НастройкиУстройства\_стр) Экспорт  
Функция FnScale\_Init(Знач НомерВесов\_инт, СписокВесов = NULL, Знач ТаблицаНастроекВесов = NULL) Экспорт  
Функция FnScale\_Done(Знач НомерВесов\_инт, СписокВесов = NULL) Экспорт  
Функция FnScale\_Connect(Знач СтрокаВесов, Знач СообщатьОбОшибке\_бул) Экспорт  
Функция FnScale\_Disconnect(Знач СтрокаВесов, Знач СообщатьОбОшибке\_бул) Экспорт  
Функция FnScale\_GetParam(Знач СтрокаВесов, Знач ИмяПараметра\_стр) Экспорт  
Процедура FnScale\_SetParam(Знач СтрокаВесов, Знач ИмяПараметра\_стр, Знач Значение) Экспорт  
Процедура FnScale\_BeforeOperation(Знач СтрокаВесов, Знач ИмяОперации\_стр) Экспорт  
Процедура FnScale\_AfterOperation(Знач СтрокаВесов, Знач ИмяОперации\_стр) Экспорт  
Функция FnScale\_CheckStable(Знач СтрокаВесов) Экспорт  
Функция FnScale\_ReadWeight(Знач СтрокаВесов, Знач СообщатьОбОшибке\_бул) Экспорт  
Функция FnScale\_SetZero(Знач СтрокаВесов) Экспорт  
Функция FnScale\_SetTare(Знач СтрокаВесов) Экспорт

### Работа с дисплеем покупателя

Процедура ВывестиНаДисплейПокупателя(Знач НомерФункции, Знач Параметры) Экспорт

## Вспомогательные

Процедура ДобавитьТранзакциюВЖурнал(Знач аTrans) Экспорт  
Функция ПолучитьНомерЧекаПоТранзакциям(Знач Тип = 0) Экспорт  
Функция ПолучитьТоварПоШтрихкоду(Знач Штрихкод) Экспорт  
Функция ПолучитьТаблицуТоваровПоШтрихкоду(Знач Штрихкод) Экспорт  
Функция ЗагрузитьВнешнююОбработку(Знач ИмяФайла, Знач ИмяФормы = NULL) Экспорт  
Функция ПолучитьШтрихКодСКонтрольнойСуммой(Знач Barcode\_стр) Экспорт  
Функция ПолучитьБонусы(Знач СтрокаККМ) Экспорт  
Функция ПолучитьСкидки(Знач StringККМ, Знач BuyStringNumber\_инт, Знач Форм)  
Экспорт  
Функция ПолучитьСуммуОплатыСкидкой(Знач StringККМ) Экспорт  
Функция ПолучитьСтруктуруОплаты( Знач ВидыОплаты, Знач Регистрация\_Форма = Null)  
Экспорт

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: <https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%805:%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B7%D0%BA&rev=1496919672>

Last update: 2017/06/08 14:01

