

API AddIn.CashContext

Изменение чека

Функция ДобавитьПозициюПоКодуАртикулу(Знач Value, Знач TypeOfValue, Знач vBarcode = "", Знач dPrice = -1, Знач Регистрация_Форма = Null, Знач Section = 0, Знач КодРазрезаХарактеристики = "") Экспорт

Функция ДобавитьПозициюПоШтрихкоду(Знач Value, Знач dPrice = -1, Знач Регистрация_Форма = Null, Знач ByScanner = Ложь, Знач TestRights = Истина, Знач Section = 0) Экспорт

Функция ДобавитьПозициюВСекцию(Знач Value, Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт

Функция ДобавитьПозициюПовтором(Знач Value, Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт

Функция СторноПозицииВЧеке(Знач Buy, Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт

Функция РедактироватьПокупку(Знач Покупка, Знач Количество, Знач Цена, Знач Секция, Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт

Функция РедактироватьСекцию(Знач Покупка, Знач Секция, Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт

Функция ОформитьВозврат(Знач Buy, Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт

Функция ОткрытьЧек(Знач IncrementsNumber, Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт

Функция ЗакрытьЧек(Cancel_инт = 0, Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт

Процедура РаспределитьСуммуКлиентаПоККМ(Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт

Процедура ВыбратьПродавца(Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт

Работа с ККМ

Функция ПечататьЗаголовок(Знач СтрокаККМ, Знач МакетТекста_стр = "", Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт

Функция РегистрацияПродажи(Знач БлокСтрок, Знач СтрокаККМ, Знач Сумма_дрб, Знач Количество_дрб, Знач Секция_инт, Знач Налоги, КодОшибки_инт = 0, Знач Регистрация_Форма = Null, Знач ДопПараметры=Null) Экспорт

Функция ПечатьПростыхСтрокНаККМ(Знач СтрокаККМ, Знач СтрокаДляПечати_стр, Знач СОТрезкой_бул) Экспорт

Функция ПечататьПокупкуНаККМ(Знач Buy, Знач StringККМ, Знач NoRegister_бул = Ложь, Знач aTxtModel_стр = "", Знач Регистрация_Форма = Null, Знач ГотовыйБлокСтрок = Null) Экспорт

Функция ЗакрытиеЧекаВККМ(Знач StringККМ, Знач ChSum_дрб, Знач ТабОплат = Неопределено, Знач WithoutCancel_бул = Ложь, CheckDate_дат = '11900101', Err_инт = 0, Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт

Процедура ПечататьБанковскийЧекНаККМ(Знач СтрокиЧека) Экспорт

Процедура УстановитьНомерЧека() Экспорт

Функция ПолучитьБлокШапкиЧека(Знач СтрокаККМ, СуммаСкидки_дрб, СкидкаВидомОплаты_дрб, Знач МакетЧека_стр, Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт

Функция ПолучитьБлокПодвалаЧека(Знач СтрокаККМ, СуммаСкидки_дрб, СкидкаВидомОплаты_дрб, Знач МакетЧека_стр, Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт

Функция ПолучитьБлокПокупкиЧека(Знач Покупка, Знач СтрокаККМ, Знач МакетЧека_стр,

Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт
Функция ПолучитьБлокВнесенияВыплаты(Знач Макет_стр, Знач Сумма_дрб, Знач РежимОбучения_бул) Экспорт
Функция ПолучитьБлокОтчета(Знач Макет_стр, Знач РегистрыККМ, Знач РежимОбучения_бул) Экспорт
Функция ПолучитьБлокРекламы(Знач СтрокаККМ, Знач Макет, Знач Регистрация_Форма = NULL) Экспорт
Функция FnKKM_Init(Знач НомерККМ_инт, СписокККМ = NULL, Знач ТаблицаНастроекККМ = NULL) Экспорт
Функция FnKKM_Done(Знач НомерККМ_инт, СписокККМ = NULL) Экспорт
Функция FnKKM_GetDate(Знач СтрокаККМ) Экспорт
Функция FnKKM_SetDate(Знач СтрокаККМ, Знач Дата_дат) Экспорт
Функция FnKKM_IsReady(Знач СтрокаККМ, Знач БезОтмены_бул = Ложь) Экспорт
Функция FnKKM_GetErrorText(Знач СтрокаККМ, Знач ОтображатьСообщение_бул = Ложь) Экспорт
Функция FnKKM_GetParam(Знач СтрокаККМ, Знач ИмяПараметра_стр) Экспорт
Функция FnKKM_Connect(Знач СтрокаККМ, Знач ОтображатьСообщение_бул = Ложь) Экспорт
Функция FnKKM_Disconnect(Знач СтрокаККМ, Знач ОтображатьСообщение_бул = Ложь) Экспорт
Функция FnKKM_GetCashInDrawer(Знач СтрокаККМ, Знач ОтображатьСообщение_бул = Ложь) Экспорт
Функция FnKKM_PrintStringBlock(Знач СтрокаККМ, Знач БлокСтрок) Экспорт
Функция FnKKM_DiscountOnCheck(Знач СтрокаККМ, Знач СуммаСкидки_дрб, Знач БлокСтрок, Знач Налоги, Знач ОтображатьСообщение_бул) Экспорт
Функция FnKKM_OpenDrawer(Знач СтрокаККМ) Экспорт
Функция FnKKM_CashIncome(Знач СтрокаККМ, Знач Сумма_дрб, Знач НефискальныйРежим_бул = Ложь, Знач ОтображатьСообщение_бул = Ложь) Экспорт
Функция FnKKM_XReport(Знач СтрокаККМ, Знач НефискальныйРежим_бул, РегистрыККМ, НомерОтчета_инт, НомерСмены_инт, Наличные_дрб, Выручка_дрб) Экспорт
Функция FnKKM_ZReport(Знач СтрокаККМ, Знач НефискальныйРежим_бул, РегистрыККМ, НомерОтчета_инт, НомерСмены_инт, Наличные_дрб, Выручка_дрб) Экспорт
Функция FnKKM_CalculationStateReport(Знач СтрокаККМ) Экспорт
Функция FnKKM_GetCheckNumber(Знач СтрокаККМ, Знач Тип_инт) Экспорт
Функция FnKKM_RegisterSale(Знач СтрокаККМ, Знач БлокСтрок, Знач СуммаПокупки_дрб, Знач Количество_дрб, Знач Секция_инт, Знач Налоги, КодОшибки_инт, Знач ДопПараметры=Неопределено) Экспорт
Функция FnKKM_Settings(Знач ТипУстройства_стр, Знач НомерЛУ_инт, НастройкиУстройства_стр) Экспорт
Функция FnKKM_VeginPrint(Знач СтрокаККМ, Знач Фискальный_бул, Знач ТипЧека_инт) Экспорт
Функция FnKKM_FinishPrint(Знач СтрокаККМ, Знач СОтрезкой_бул = Ложь) Экспорт
Функция FnKKM_OpenCheck(Знач СтрокаККМ) Экспорт
Процедура FnKKM_Veer(Знач СтрокаККМ) Экспорт
Функция FnKKM_CloseCheck(Знач СтрокаККМ, Знач СуммаЧека_дрб, Знач Оплаты, Знач БезОтмены_бул, Знач ДатаЧека_дат, КодОшибки_инт) Экспорт
Функция FnKKM_CancelCheck(Знач СтрокаККМ) Экспорт
Функция FnKKM_DiscountOnBuy(Знач СтрокаККМ, Знач СуммаСкидки, Знач Налоги, Знач БлокСтрок) Экспорт
Функция FnKKM_Storno(Знач СтрокаККМ, Знач БлокСтрок, Знач СуммаПокупки, Знач

Количество, Знач Секция, Знач Налоги, Знач ОтображатьСообщение) Экспорт
Функция FnKKM_StornoDiscountOnBuy (Знач СтрокаККМ, Знач СуммаСкидки_дрб, Знач Налоги, Знач БлокСтрок) Экспорт
Функция FnKKM_IsInited (Знач СтрокаККМ) Экспорт
Процедура FnKKM_ResetParam (Знач СтрокаККМ) Экспорт
Процедура FnKKM_SetParam (Знач СтрокаККМ, Знач ИмяПараметра_стр, Знач Значение) Экспорт
Функция FnKKM_GetEKLZParam (Знач СтрокаККМ, Знач НомерПараметра, Знач ПередСнятием, Ошибка) Экспорт
Функция FnKKM_SessionIsClosed (Знач СтрокаККМ) Экспорт
Функция FnKKM_OpenSession (Знач СтрокаККМ, НомерСмены) Экспорт
Функция FnKKM_GetTax (Знач СтрокаККМ) Экспорт
Функция FnKKM_SetSNO (Знач СтрокаККМ, Знач СНО) Экспорт
Функция КонвертироватьВМассивДляПечати (Знач Макет) Экспорт
Функция ЗаполнитьМакетШапкиИПодвалаДанными (Знач ЗначимаяЧастьМакета, Знач СтрокаККМ, СуммаСкидки_дрб, СуммаСкидкиОплатами_дрб, Знач МакетТекста_стр, Знач Регистрация_Форма = NULL) Экспорт

Работа с формой регистрации

Функция ПерегрузитьЭлементы (Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт
Функция РазместитьЭлементы (Знач Форма, Знач РежимНатроек) Экспорт

Работа с весами

Функция FnScale_Settings (Знач ТипУстройства_стр, Знач НомерЛУ_инт, НастройкиУстройства_стр) Экспорт
Функция FnScale_Init (Знач НомерВесов_инт, СписокВесов = NULL, Знач ТаблицаНастроекВесов = NULL) Экспорт
Функция FnScale_Done (Знач НомерВесов_инт, СписокВесов = NULL) Экспорт
Функция FnScale_Connect (Знач СтрокаВесов, Знач СообщатьОбОшибке_бул) Экспорт
Функция FnScale_Disconnect (Знач СтрокаВесов, Знач СообщатьОбОшибке_бул) Экспорт
Функция FnScale_GetParam (Знач СтрокаВесов, Знач ИмяПараметра_стр) Экспорт
Процедура FnScale_SetParam (Знач СтрокаВесов, Знач ИмяПараметра_стр, Знач Значение) Экспорт
Процедура FnScale_BeforeOperation (Знач СтрокаВесов, Знач ИмяОперации_стр) Экспорт
Процедура FnScale_AfterOperation (Знач СтрокаВесов, Знач ИмяОперации_стр) Экспорт
Функция FnScale_CheckStable (Знач СтрокаВесов) Экспорт
Функция FnScale_ReadWeight (Знач СтрокаВесов, Знач СообщатьОбОшибке_бул) Экспорт
Функция FnScale_SetZero (Знач СтрокаВесов) Экспорт
Функция FnScale_SetTare (Знач СтрокаВесов) Экспорт

Работа с дисплеем покупателя

Процедура ВывестиНаДисплейПокупателя (Знач НомерФункции, Знач Параметры) Экспорт

Вспомогательные

Процедура ДобавитьТранзакциюВЖурнал(Знач аTrans) Экспорт
Функция ПолучитьНомерЧекаПоТранзакциям(Знач Тип = 0) Экспорт
Функция ПолучитьТоварПоШтрихкоду(Знач Штрихкод) Экспорт
Функция ПолучитьТаблицуТоваровПоШтрихкоду(Знач Штрихкод) Экспорт
Функция ЗагрузитьВнешнююОбработку(Знач ИмяФайла, Знач ИмяФормы = NULL) Экспорт
Функция ПолучитьШтрихКодСКонтрольнойСуммой(Знач Barcode_стр) Экспорт
Функция ПолучитьБонусы(Знач СтрокаККМ) Экспорт
Функция ПолучитьСкидки(Знач StringККМ, Знач BuyStringNumber_инт, Знач Форм) Экспорт
Функция ПолучитьСуммуОплатыСкидкой(Знач StringККМ) Экспорт
Функция ПолучитьСтруктуруОплаты(Знач ВидыОплаты, Знач Регистрация_Форма = Null) Экспорт

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: <https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%805:%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B7%D0%BA&rev=1511535555>

Last update: 2017/11/24 17:59

