


Обмен данными через общие папки

Загрузка справочников.

Для загрузки справочников необходимо заполнить:

1. **Имя файла справочника** - Указывается полностью путь с названием и расширение файла (Например, **C:\Files\Pos.spr**)
2. Флаг **Автоматическая загрузка** - программа позволяет настроить автоматическую загрузку справочника товаров из АСТУ. Если флаг установлен, то программа каждый момент времени будет по заданному пути искать файл-флаг (поле «Имя флага загрузки»). Если файл существует, то происходит загрузка справочника товаров из файла, указанного в поле «Имя файла справочника». После загрузки справочника товаров файл-флаг загрузки удаляется.
3. **Имя флага загрузки** - Указывается полностью путь с названием и расширение файла (Например, **C:\Files\Pos.flz**). Данное поле доступно только при установленном флаге «Автоматическая загрузка».

Выгрузка отчетов.



Для выгрузки отчетов необходимо заполнить:

1. **Имя файла отчета** - Указывается полностью путь с названием и расширение файла (Например, **C:\Files\Pos.rep**)
2. Флаг **Автоматическая выгрузка** — программа позволяет настроить автоматическую выгрузку транзакций в АСТУ. Если флаг установлен, то программа каждый момент времени будет по заданному пути искать указанный файл-флаг выгрузки (поле «Имя флага выгрузки»). Если файл существует, то происходит выгрузка отчета о продажах в файл, указанный в поле «Файл выгрузки продаж». После выгрузки отчета о продажах служебный файл удаляется.
3. **Имя флага выгрузки** - Указывается полностью путь с названием и расширение файла (Например, **C:\Files\Pos.flr**). Данное поле доступно только при установленном флаге «Разрешить автоматическую выгрузку».
4. **Каталог архивации отчетов** — указывается имя каталога, куда будет производиться запись архивируемых отчетов (Например, **C:\Files\Arc**).

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрас-90 Документация

Permanent link: <https://wiki.ilexx.ru/shtras-90.php?id=1338179525>

Last update: 2013/01/14 17:35

