

# Обмен данными через общие папки

## Загрузка справочников.

Для загрузки справочников необходимо заполнить в Настройках параметров загрузки справочников - Закладка «Загрузка справочников»:

1. **Имя файла справочника** - Указывается полностью путь с названием и расширение файла (Например, **C:\Files\Pos.spr**)
2. Флаг **Автоматическая загрузка** - программа позволяет настроить автоматическую загрузку справочника товаров из АСТУ. Если флаг установлен, то программа каждый момент времени будет по заданному пути искать файл-флаг (поле «Имя флага загрузки»). Если файл существует, то происходит загрузка справочника товаров из файла, указанного в поле «Имя файла справочника». После загрузки справочника товаров файл-флаг загрузки удаляется.
3. **Имя флага загрузки** - Указывается полностью путь с названием и расширение файла (Например, **C:\Files\Pos.flz**). Данное поле доступно только при установленном флаге «**Автоматическая загрузка**».

## Выгрузка отчетов.

Для выгрузки отчетов необходимо заполнить в Настройках параметров загрузки справочников - Закладка «Выгрузка отчетов»:

1. **Имя файла отчета** - Указывается полностью путь с названием и расширение файла (Например, **C:\Files\Pos.rep**)
2. Флаг **Автоматическая выгрузка** — программа позволяет настроить автоматическую выгрузку транзакций в АСТУ. Если флаг установлен, то программа каждый момент времени будет по заданному пути искать указанный файл-флаг выгрузки (поле «Имя флага выгрузки»). Если файл существует, то происходит выгрузка отчета о продажах в файл, указанный в поле «Файл выгрузки продаж». После выгрузки отчета о продажах служебный файл удаляется.
3. **Имя флага выгрузки** - Указывается полностью путь с названием и расширение файла (Например, **C:\Files\Pos.flr**). Данное поле доступно только при установленном флаге «**Разрешить автоматическую выгрузку**».
4. **Каталог архивации отчетов** — указывается имя каталога, куда будет производиться запись архивируемых отчетов (Например, **C:\Files\Arc**).

