

# Константы/Настройки

Дополнительный флаг очистки : {SETT}

В программе имеется возможность загружать константы и настройки программы в следующем формате:

основные настройки (без подсистемы):

```
|ИмяКонстанты=Значение
```

дополнительные настройки (с подсистемой):

```
|ИмяКонстанты|ИмяПодсистемы=Значение
```

где:

ИмяКонстанты – идентификатор константы (настройки), как задан в конфигураторе (регистрозависим)

Значение – загружаемое значение.

Список настроек приведен ниже в таблице.

Значение настройки с типом булево должно быть в формате: 1 - флаг установлен, 0 - флаг не установлен.

## Таблица настроек

Имя константы	Подсистема	Тип значения	Наименование
<b>Типовые настройки</b>			
<b>Автоматическое обновление</b>			
au_ownerUIN		Строка	ilexx.possserver: УИН владельца КС
au_serverURL		Строка	ilexx.possserver: Адрес сервера
au_timeout		Число	ilexx.possserver: таймаут запроса скачивания обновлений, сек.
au_writeLog		Булево	ilexx.possserver: Включить логирование
ПредупреждатьКассираОНаличииОбновления		Булево	Предупреждать кассира о наличии обновления
<b>Остальное</b>			
АвтоматическиВыгружатьНастройки		Булево	Автоматически выгружать настройки
АвтоматическоеОбновлениеПО		Булево	Способ установки автоматического обновления (0 - Не устанавливать, 1 - При старте, 2 - После отчёта с гашением)
АвторизацияПослеКаждогоЧека		Булево	Вызывать окно авторизации после закрытия чека
АлгоритмЗакрытияЧека		Число	Алгоритм закрытия чека
АрхивацияОтчетовОПродажах		Булево	Архивация отчетов о продажах
ВестиУчетКредитаПоКартам		Булево	Вести учет кредита по картам
ВидОплатыАванс		Число	Вид оплаты аванс
ВнешнийДисконтныйПроцессинг		Число	Внешний дисконтный процессинг
ВремяАвтоматическойБлокировки		Число	Время автоматической блокировки
ВремяВозобновленияСвязи		Число	Время возобновления связи при обмене через Синхронизатор
ВремяПоказаСообщенияОПоследнейЗагрузке		Число	Время показа сообщения о последней загрузке
ВсегдаВозвращатьсяКНезавершенномуЧеку		Булево	Всегда возвращаться к незавершенному чеку

Имя константы	Подсистема	Тип значения	Наименование
<b>Типовые настройки</b>			
<b>Автоматическое обновление</b>			
ВыбиратьЕдиницуПриРегистрацииПоКоду		Булево	Выбирать единицу при регистрации по коду
ВыбиратьЕдиницуПриРегистрацииПоШтрихкоду		Булево	Выбирать единицу при регистрации по штрихкоду
ВыбиратьКредитнуюКарту		Число	Код вида оплаты для платежной карты
ВыбиратьПродавца		Число	Выбирать продавца: 0 - Не выбирать, 1 - На каждую позицию, 2 - При закрытии чека
ВыборСекции		Число	Выбор секции: 0 - Все регистрации в одну секцию, 1 - Только при свободной цене, 2 - Если не указана секция, 3 - При каждой регистрации, 4 - Запретить продажу, если секция не указана
ВыводитьСообщениеНевозможностиУстановитьВремя		Булево	Выводить сообщение невозможности установить время
ВыводитьСообщениеОРасхождении		Булево	Выводить сообщение о расхождении времени ПК и ККМ
ВыводитьСообщениеПриОтсутствииПрава		Булево	Предупреждать при отсутствии права
ВыгружаемыеОбъектыНастроек		Строка	Выгружаемые объекты настроек
ВыгружатьПродажиПриZОтчете		Булево	Выгружать отчет о продажах при снятии Z-отчета
ВыгружатьТекстСлипа		Булево	Выгружать в файле отчета текст Слип-Чека для безналичных видов оплат
ВыдаватьДеньгиИзЯщикаКассы		Булево	Выдавать деньги из ящика кассы
ГаситьКурсор		Булево	Гасить курсор
ВариантДиалоговПроверкиКМ		Число	Диалоги проверки КМ: 0 - Не задавать вопросы; 1 - Только при ошибке онлайн проверки; 2 - Задавать все вопросы.
ДисконтноБонусныйПроцессинг		Число	Дисконтно бонусный процессинг
ДобавлятьОтложенныйЧекКТекущему		Булево	Добавлять отложенный чек к текущему
ДобавлятьПлюсКНомеруТелефона		Булево	Добавлять «+» к введенному номеру телефона
Документы_АрхивныйКаталогФайлов		Строка	архивный каталог файлов документов dcm
Документы_КаталогФайлов		Строка	каталог файлов документов dcm
ДополнятьШтрихКод		Булево	Дополнять штрихкод нулями до 13 знаков
ЗадаватьВопросПередАвтовыгрузкой		Булево	Задавать вопрос перед автовыгрузкой
ЗаказПокупателя_Редактирование		Число	Заказ покупателя - Редактирование
ЗаказПокупателя_СпособПодбора		Число	Заказ покупателя - Способ подбора документа
ЗаписыватьПараметрыЭКЛЗПриСнятииОтчета		Булево	Записывать параметры ККМ при снятии отчета
ЗапрашиватьКоличество		Булево	Запрашивать количество при подборе
ЗапретитьВводКоличества		Булево	Запретить ввод количества
ЗапретитьВозвратыНеВденьПродажиПоККМ		Булево	Запретить возвраты не в день продажи по ККМ
ЗапретитьЗакрытиеНулевогоЧека		Булево	Запретить закрытие нулевого чека
ЗапретитьОплатуБезВводаСуммы		Булево	Запретить закрытие чека без ввода суммы
ЗапретитьОтменуПриОшибке		Булево	Запретить отмену чека при ошибке
ЗапретитьПродажиПоНулевойЦене		Булево	Запретить продажи по нулевой цене
ЗапретитьРаботуЕслиНеСделанаПереоценка		Булево	Запретить работу если не сделана переоценка
ЗапретитьРегистрацииВДемоРежиме		Булево	Запретить регистрации в демо режиме
ЗапретитьРежимОбучения		Булево	Запретить регистрацию продаж в режиме обучения
ЗапросНаПовторныйТовар		Булево	Запрос при повторном вводе товара
ЗвуковойСигналПриОшибке		Булево	Передавать на ККМ звуковой сигнал при ошибке
ИгнорироватьТочкуВКоличестве		Булево	Игнорировать точку при вводе целого количества
ИгнорироватьТочкуВСумме		Булево	Игнорировать точку при вводе целой суммы

Имя константы	Подсистема	Тип значения	Наименование
<b>Типовые настройки</b>			
<b>Автоматическое обновление</b>			
ИдентификаторМестаОсуществленияДеятельности		Строка	Идентификатор МОД для осуществления продажи маркированных лекарственных препаратов, и для отправки документа постановки чега на кран в ГИСМТ инд. предпринимателем
ИнтервалОбработчикаОбменаДанными		Число	Интервал обработчика обмена данными
ИспользоватьАдаптивныйИнтерфейс		Булево	Адаптивный интерфейс
ИспользоватьАрхивациюТранзакций		Число	Использовать архивацию транзакций
ИспользоватьВстроеннуюНавигацию		Булево	Использовать встроенную навигацию
ИспользоватьГорячиеКлавиши		Булево	Использовать горячие клавиши
ИспользоватьККМ		Число	Номер ККМ по-умолчанию
ИспользоватьМногопользовательскийРежим		Булево	Использовать многопользовательский режим
ИспользоватьНомерФДКакНомерЧека		Булево	Использовать номер ФД как номер чека
ИспользоватьПромИтогКакВводСуммы		Булево	Использовать «Пром. итог» как ввод суммы
ИспользоватьРасширенныйРежим		Булево	Использовать расширенный режим
ИспользоватьСвоюРаскладку		Булево	Использовать свою раскладку клавиатуры
ИспользоватьСканерДляКарт		Булево	Использовать сканер для считывания карт
ИспользоватьСпящийРежим		Булево	Использовать спящий режим дисплея покупателя
КаждаяПозицияКакОтдельнаяРегистрация		Булево	Каждая позиция как отдельная регистрация
КаталогАрхивацииОтчетов		Строка	Каталог архивации отчетов
КаталогАрхивацииТранзакций		Строка	Каталог архивации транзакций
КаталогСинхронизатора		Строка	Каталог синхронизатора
КоличествоКопийТоварногоЧека		Число	Количество копий товарного чека
КонтрольДробногоКоличества		Булево	Контроль продажи дробного количества
КонтрольКМГИСМТ_ИспользоватьТокен		Булево	Использовать токен для запросов в ГИС МТ
КонтрольКМГИСМТ_Токен		Строка	Токен из личного кабинета ГИС МТ
КонтрольКредита		Булево	Контроль кредита
КонтрольОстатка		Булево	Запретить отрицательные остатки
КонтрольОстаткаПриЗакрытииЧека		Булево	Контроль остатка товара при закрытии чека
КонтрольСкидок		Число	Контроль скидок
КоеффОкругленияИтогаЧека		Число	Коефф округления итога чека
КоеффОкругленияСкидок		Число	Коефф округления скидок
КоеффОкругленияЦены		Число	Коефф округления цены
КППТорговойТочки		Строка	КПП для отправки документа постановки чега на кран в ГИСМТ юр. лицом
МакетХОтчета		Строка	Макет х отчета
МакетZОтчета		Строка	Макет z отчета
МакетВнесения		Строка	Макет внесения
МакетВыплаты		Строка	Макет выплаты
МакетЧека		Строка	Макет чека
МаксимальнаяСуммаВСекцию		Число	Максимальная сумма в секцию
МаксимальнаяСуммаЧека		Число	Максимальная сумма чека
МаксимальнаяЦенаПриРучномВводе		Число	Максимальная цена при ручном вводе
МаксимальноеКоличествоОднойПокупки		Число	Максимальное количество одной покупки
МаксимальноеПревышениеОстаткаВесовогоТовара		Число	Максимальное превышение остатка весового товара
МаксимальноеРасхождениеВремени		Число	Максимальное расхождение времени
МаксимальныйНомерСекции		Число	Максимальный номер секции
МаксПроцентнаяНадбавкаНаПозицию		Число	Макс процентная надбавка на позицию
МаксПроцентнаяНадбавкаНаЧек		Число	Макс процентная надбавка на чек
МаксПроцентнаяСкидкаНаПозицию		Число	Макс процентная скидка на позицию
МаксПроцентнаяСкидкаНаЧек		Число	Макс процентная скидка на чек
МаксСуммоваяНадбавкаНаПозицию		Число	Макс суммовая надбавка на позицию
МаксСуммоваяНадбавкаНаЧек		Число	Макс суммовая надбавка на чек
МаксСуммоваяСкидкаНаПозицию		Число	Макс суммовая скидка на позицию
МаксСуммоваяСкидкаНаЧек		Число	Макс суммовая скидка на чек
МинимальноеКоличествоПоказовСообщенияОПоследнейЗагрузке		Число	Минимальное количество показов сообщения о последней загрузке

Имя константы	Подсистема	Тип значения	Наименование
<b>Типовые настройки</b>			
<b>Автоматическое обновление</b>			
НазваниеВалюты		Строка	Название валюты
НазваниеПОС		Строка	Название ПОС
НалоговаяГруппа		Число	Налоговая группа по-умолчанию
НалоговаяГруппаОплатыУслуг		Число	Налоговая группа оплаты услуг
НеВыводитьДробнуюЧастьКоличестваТовара		Булево	Запретить дробную часть кол-ва в штучных товарах
НеВыводитьОстатокПриПодбореТовара		Булево	Не выводить остаток товара при подборе
НеЗадаватьВопросОтложитьЧек		Булево	Не задавать вопрос отложить чек
НеЗакрыватьПодбор		Булево	Не закрывать визуальный подбор после выбора
НеЗаписыватьТранзакции		Булево	Не записывать транзакции в режиме обучения
НеОбъединятьДробныеТовары		Булево	Не объединять позиции с дробным количеством
НеОкруглятьИтогПриВозврате		Булево	Не округлять при возврате
НеПечататьОтложенныеЧеки		Булево	Не печатать отложенные чеки
НеПодтверждатьВыходПриНаличииОтложЧеков		Булево	Не подтверждать выход при наличии отлож чеков
НеПодтверждатьУдалениеОтложенныхЧеков		Булево	Не подтверждать удаление отложенных чеков
НеПрименятьДКВОткрытомЧеке		Булево	Запретить применение ДК в открытом чеке
НесколькоФиксированныхСкидокНаПокупку		Булево	Разрешить несколько фиксированных скидок на позицию
НесколькоФиксированныхСкидокНаЧек		Булево	Разрешить несколько фиксированных скидок на чек
НеУдалятьОтложенныеЧекиСУспешнойОплатой		Булево	Не удалять отложенные чеки с успешной оплатой
НомерПОС		Число	Номер ПОС
НомерСекции		Число	Номер секции
ОбменДаннымиВФоновомРежиме		Булево	Обмен данными в фоновом режиме
ОбработкаНулевогоВесШК		Число	Обработка нулевого весового штрихкода: 0 - Ввод количества, 1 - запретить
ОбъединениеСкидокНаПокупку		Число	Объединение скидок на покупку
ОбъединениеСкидокНаЧек		Число	Объединение скидок на чек
ОбъединениеТоварныхСкидокНаПокупку		Число	Объединение товарных скидок на покупку
ОбъединениеТоварныхСкидокНаЧек		Число	Объединение товарных скидок на чек
ОбъединятьПозиции		Булево	Объединять позиции с одинаковым товаром
ОбъединятьПозицииПриЗакрытииЧека		Булево	Объединять позиции при закрытии чека
ОбязательныйВыборПродавца		Булево	Выбор продавца обязателен
ОплатаУслуг		Число	Оплата услуг
ОсновнойРежимЧека		Число	Основной режим чека: 0 - продажа, 1 - покупка
ОткрыватьЧекПередПечатьюШапки		Булево	Открывать чек перед печатью шапки
ОткрыватьЯщикПриНачалеПечатиЧека		Булево	Открывать ящик при начале печати чека
ОтображатьДокумент_ЖурналДокументов		Булево	Отображать документ _ журнал документов
ОтображатьДокумент_ЗагрузитьДокументы		Булево	Отображать документ _ загрузить документы
ОтображатьДокумент_Переоценка		Булево	Отображать документ _ переоценка
ОтображатьСообщениеОПоследнейЗагрузке		Булево	Отображать сообщение о последней загрузке
ОФД_ВыводитьПредупреждениеОВводеДанных		Булево	выводить предупреждение о вводе данных покупателя
ОФД_МаксКолвоНеотправленныхЧеков		Число	макс колво неотправленных чеков в ОФД
ОФД_МаксКолвоЧасовБезОбмена		Число	макс колво часов без обмена с ОФД
ПереоценкаНеПроверятьСклад		Булево	Переоценка не проверять склад
ПериодВключенияЗаставки		Число	Период включения заставки дисплея покупателя
ПериодПоказаСообщений		Число	Период показа сообщений
ПериодПредупрежденияКассира_ЗакрытиеСмены		Число	Период предупреждения кассира о закрытие смены
ПериодХраненияТранзакций		Число	Период хранения транзакций
ПечататьТоварныйЧек		Булево	Печатать товарный чек

Имя константы	Подсистема	Тип значения	Наименование
<b>Типовые настройки</b>			
<b>Автоматическое обновление</b>			
ПечататьТоварныйЧекПередЗакрытиемЧека		Булево	Печатать товарный чек перед закрытием чека
ПечататьЧекиОплатыУслугВОткрытомЧеке		Булево	Печатать чеки оплаты услуг в открытом чеке
ПечататьШтрихКодОтложенногоЧека		Булево	Печатать штрих код отложенного чека
ПисатьСоставОтложЧекаВТранзакции		Булево	Писать состав отлож чека в транзакции
ПисатьТранзакцииНалоговПоПозициям		Булево	Писать транзакции налогов по позициям
ПодбиратьДисконтнуюКартуИзОтложенногоЧека		Булево	Подбирать дисконтную карту из отложенного чека
ПодтверждатьНаборПравКартой		Булево	Подтверждать набор прав картой
ПодтверждениеВозврата		Булево	Подтверждение на ввод возврата
ПодтверждениеНаПереключениеРежимаЧека		Булево	Подтверждение на ввод чека покупки
ПоказыватьРеквизитыКарты		Булево	Показывать реквизиты карты
ПолеСортировкиОтложенныхЧеков		Строка	Поле сортировки отложенных чеков
ПоложениеТочки		Число	Положение точки
ПорогВеса		Число	Порог веса
ПредупреждатьОПереоценкеПриСнятииЗОтчета		Булево	Предупреждать о переоценке при снятии Z-отчета
ПрефиксШКОтложенногоЧека		Строка	Префикс ш к отложенного чека
ПрефиксШтрихкодаЧека		Строка	Префикс штрихкода чека
ПриоритетСообщенийНадСоставомЧека		Число	Приоритет сообщений над составом чека
ПриоритетСообщенияОПоследнейЗагрузке		Число	Приоритет сообщения о последней загрузке
ПродолжительностьСмены		Число	Продолжительность смены
ПутьХраненияФайловНастроек		Строка	Путь хранения файлов настроек
РаботаСНесколькимиКМ		Булево	Работа с несколькими к к м
РазделятьРегистрациюПоСекциям		Булево	Разделять регистрацию по секциям
РазделятьТриады		Булево	Разделять триады в цифрах
РазмещатьТоварыНаКнопках		Булево	Размещать товары на кнопках
РазрешениеЭкрана		Число	Разрешение экрана
РазрешитьАнимациюКнопок		Булево	Разрешить анимацию кнопок
РазрешитьБлокировку		Булево	Разрешить блокировку рабочего места
РазрешитьДобавлениеБезВзвешивания		Булево	Разрешить добавление без взвешивания
РазрешитьЗагрузкуОтложенныхЧеков		Булево	Разрешить загрузку отложенных чеков
РазрешитьОплатуВОткрытомЧеке		Булево	Разрешить оплату в открытом чеке
РазрешитьОплатуУслугССдачи		Булево	Разрешить оплату услуг с сдачи
РазрешитьПродажуПоСвободнойЦене		Булево	Разрешить продажу по свободной цене
РазрешитьПроизвольнуюПричинуВнесенияВыплаты		Булево	Разрешить указать произвольную причину
РазрешитьРучнуюЗагрузкуОтчетовНаСервер		Булево	Разрешить ручную загрузку отчетов на сервер
РазрешитьСменуПользователя		Булево	Разрешить смену пользователя при блокировке
РазрешитьСтроковыйВводВФормеРегистрации		Булево	Разрешить строковый ввод в форме регистрации
РазрешитьТолькоВводЛидирующихНулейВСтроковомРежимеВФормеРегистрации		Булево	Разрешить только ввод лидирующих нулей в строковом режиме в форме регистрации
РазрешитьФиксированныеСкидки		Булево	Разрешить фиксированные скидки/надбавки
РассчитыватьБонусСУчетомСкидок		Булево	Считать бонус с учетом скидок
РеакцияНаРасхождение		Число	Реакция на расхождение
РегистрацииВДемоРежиме		Булево	Регистрации в демо режиме
РежимОбучения		Булево	Режим обучения
РучноеРедактированиеКоличестваВесовыхТоваров		Число	Ручное редактирование кол-ва весовых товаров: 0 - Разрешено; 1 - Проверять право «Редактирование количества весового товара»; 2 - Запретить
СекцияОплатыУслуг		Число	Секция оплаты услуг
СигналПриНажатииКнопки		Булево	Звуковой сигнал при нажатии кнопки
СинхронизироватьВремяПослеСнятияОтчетаСГашением		Булево	Синхронизировать время после снятия отчета с гашением
СквознаяНумерацияЛогическихЧеков		Булево	Сквозная нумерация логических чеков
СквознаяНумерацияОтложенныхЧеков		Булево	Сквозная нумерация отложенных чеков
СквознаяНумерацияЧеков		Булево	Сквозная нумерация чеков
СкладыватьПроцентыСкидок		Булево	Складывать проценты скидок

Имя константы	Подсистема	Тип значения	Наименование
<b>Типовые настройки</b>			
<b>Автоматическое обновление</b>			
СоздаватьТоварыПриВозврате		Булево	Создавать несуществующие товары при возврате
СохранятьВведеннуюЦену		Булево	Сохранять введенную ручную цену
СпособВыбораПлатежнойКарты		Число	Способ выбора платежной карты
СпособВыбораПродавца		Число	Способ выбора продавца
СпособОбменаДанными		Строка	Способ обмена данными
СпособОкругленияИтогаЧека		Число	Способ округления итога чека
СпособОкругленияСкидок		Число	Способ округления скидок
СпособОткрытияСмены		Число	Способ открытия смены
СпособСортировкиОтложенныхЧеков		Число	Способ сортировки отложенных чеков
СпособХраненияВремТранзакций		Число	Способ хранения врем транзакций: 0 - sqlite, 1 - 1С
СрокХраненияАрхиваТранзакций		Число	Срок хранения архива транзакций
СрокХраненияОтложенныхЧековВЧасах		Число	Срок хранения отложенных чеков (ч)
СуммаНалВКассеМаксДопустимое		Число	Сумма нал в кассе макс допустимое
СуммаНалВКассеПредупреждение		Число	Сумма нал в кассе предупреждение
УдалятьОтложенныеЧекиПриЗакрытииСмены		Булево	Удалять отложенные чеки при закрытии смены
УказыватьПричинуВнесенияВыплаты		Булево	Указывать причину внесения/выплаты
УстанавливатьКоличествоСВесовПриПодборе		Булево	Устанавливать количество с весов при подборе
УстановкаПользователяПоПродавцу		Булево	Авторизация пользователя по продавцу чека
УчитыватьСуммуТекущегоЧека		Булево	Учитывать при расчете процента накопительной скидки текущий чек
ФайлБазыДанныхОтложенныхЧеков		Строка	Файл базы данных отложенных чеков
ЦветПереоценкиДоПроведения		Цвет	Цвет переоценки до проведения
ЧастотаЭкрана		Число	Частота экрана
ШаблонНовойКарты		Строка	Шаблон новой карты
ШаблоныПоискаДК		Строка	Шаблоны поиска ДК
ШрифтГорячихКлавиш		Шрифт	Шрифт горячих клавиш
АдресСервера	TransportHTTP	Строка	Адрес сервера
АдресСервера2	TransportHTTP	Строка	Адрес сервера 2
АдресСервера3	TransportHTTP	Строка	Адрес сервера 3
КодПоследнейВыгруженнойТранзакции	TransportHTTP	Число	Код последней выгруженной транзакции
ИнтервалОбменаДанными	TransportHTTP	Число	ИнтервалОбменаДанными
МаксВыгружаемыхТранзакций	TransportHTTP	Число	МаксВыгружаемыхТранзакций
КоличествоЗагружаемыхПакетовЗаОбмен	TransportHTTP	Число	КоличествоЗагружаемыхПакетовЗаОбмен
ТаймаутЗапроса	TransportHTTP	Число	ТаймаутЗапроса
КодРеквизитаАП	ВыборДКИзСписка	Строка	Код реквизита автоматического поиска
МинКоличествоСимволов	ВыборДКИзСписка	Число	Мин количество символов для авт. поиска
КодПоследнейОбработаннойТранзакции	МЛ.КонтрольМарок	Число	Код последней обработанной транзакции
НастройкиЗагружены	МЛ.КонтрольМарок	Булево	Настройки загружены
ОбрабатыватьДемоРежим	МЛ.КонтрольМарок	Булево	Обрабатывать демо режим
ПериодКонтроля	МЛ.КонтрольМарок	Число	Период контроля
СтрокаНастроек	МЛ.КонтрольМарок	Строка	Строка настроек контроля АМ (строка сериализованной структуры 1С)
СтрокаНастроекКМ	МЛ.КонтрольМарок	Строка	Строка настроек контроля КМ (строка сериализованной структуры 1С)
СУБД	МЛ.КонтрольМарок	Строка	СУБД для контроля акцизных марок алкогольной продукции
СУБДКМ	МЛ.КонтрольМарок	Строка	СУБД для контроля кодов маркировки: пустая строка - отключить контроль, ГИСМТ - контроль через веб-сервис ГИСМТ, ТР - контроль через веб-сервис ТП 7, УТМ - комбинированный контроль
ДетализацияЛогов	МЛ.КонтрольМарок	Число	0 - Только ошибки, 1 - Все действия
КаталогЛогов	МЛ.КонтрольМарок	Строка	Каталог логов модуля Контроль марок
АвтоматическаяВыгрузка	ОбменДаннымиSPR	Булево	Автоматическая выгрузка
АвтоматическаяЗагрузка	ОбменДаннымиSPR	Булево	Автоматическая загрузка
АтрибутСообщенияОПоследнейЗагрузке	ОбменДаннымиSPR	Число	Атрибут сообщения о последней загрузке
ВидТранспорта	ОбменДаннымиSPR	Число	Вид транспорта
ВремяВозобновленияСвязи	ОбменДаннымиSPR	Число	Время возобновления связи
ВремяПоказаСообщенияОПоследнейЗагрузке	ОбменДаннымиSPR	Число	Время показа сообщения о последней загрузке

Имя константы	Подсистема	Тип значения	Наименование
<b>Типовые настройки</b>			
<b>Автоматическое обновление</b>			
ЗапросРеквизитов	ОбменДаннымиSPR	Булево	Запрос реквизитов
ИмяФайлаВыгрузкиРеквизитов	ОбменДаннымиSPR	Строка	Имя файла выгрузки реквизитов
ИмяФайлаВыгрузкиРеквизитовНаFTP	ОбменДаннымиSPR	Строка	Имя файла выгрузки реквизитов на FTP
ИмяФайлаЗапросаРеквизитов	ОбменДаннымиSPR	Строка	Имя файла запроса реквизитов
ИмяФайлаЗапросаРеквизитовНаFTP	ОбменДаннымиSPR	Строка	Имя файла запроса реквизитов на FTP
ИмяФайлаОтчета	ОбменДаннымиSPR	Строка	Имя файла отчета
ИмяФайлаОтчетаНаFTP	ОбменДаннымиSPR	Строка	Имя файла отчета на FTP
ИмяФайлаОтчетаОЗагрузкеСправочников	ОбменДаннымиSPR	Строка	Имя файла отчета о загрузке справочников
ИмяФайлаОтчетаОЗагрузкеСправочниковНаFTP	ОбменДаннымиSPR	Строка	Имя файла отчета о загрузке справочников на FTP
ИмяФайлаСправочника	ОбменДаннымиSPR	Строка	Имя файла справочника
ИмяФайлаСправочникаНаFTP	ОбменДаннымиSPR	Строка	Имя файла справочника на FTP
ИмяФайлаСтатусаКассы	ОбменДаннымиSPR	Строка	Имя файла статуса кассы
ИмяФайлаСтатусаКассыНаFTP	ОбменДаннымиSPR	Строка	Имя файла статуса кассы на FTP
ИмяФлагаВыгрузки	ОбменДаннымиSPR	Строка	Имя флага выгрузки
ИмяФлагаВыгрузкиОтчетаНаFTP	ОбменДаннымиSPR	Строка	Имя флага выгрузки отчета на FTP
ИмяФлагаЗагрузки	ОбменДаннымиSPR	Строка	Имя флага загрузки
КаталогАрхивацииОтчетов	ОбменДаннымиSPR	Строка	Каталог архивации отчетов
КаталогДокументовНаFTP	ОбменДаннымиSPR	Строка	Каталог документов на FTP
КаталогСинхронизатора	ОбменДаннымиSPR	Строка	Каталог синхронизатора
КоличествоУзловВПакете	ОбменДаннымиSPR	Число	Количество узлов в пакете
МинимальноеКоличествоПоказовСообщенияОПоследнейЗагрузке	ОбменДаннымиSPR	Число	Минимальное количество показов сообщения о последней загрузке
ОбрабатыватьФлагиОчисткиВКонцеПакета	ОбменДаннымиSPR	Булево	Обрабатывать флаги очистки в конце пакета
ОтображатьСообщениеОПоследнейЗагрузке	ОбменДаннымиSPR	Булево	Отображать сообщение о последней загрузке
ПочтовыйЯщикДляОтчетов	ОбменДаннымиSPR	Строка	Почтовый ящик для отчетов
ПриоритетСообщенияОПоследнейЗагрузке	ОбменДаннымиSPR	Число	Приоритет сообщения о последней загрузке
РазрешитьЗагрузкуОтложенныхЧеков	ОбменДаннымиSPR	Булево	Разрешить загрузку отложенных чеков
РазрешитьРучнуюЗагрузкуОтчетовНаСервер	ОбменДаннымиSPR	Булево	Разрешить ручную загрузку отчетов на сервер
СообщатьОбОкончанииВыгрузкиОтчета	ОбменДаннымиSPR	Булево	Сообщать об окончании выгрузки отчета
СообщатьОбОкончанииЗагрузкиСправочника	ОбменДаннымиSPR	Булево	Сообщать об окончании загрузки справочника
УдалятьФайлСправочника	ОбменДаннымиSPR	Булево	Удалять файл справочника
УчитыватьПродажиПередЗагрузкой	ОбменДаннымиSPR	Булево	Учитывать продажи перед загрузкой
ФайлЗагрузкиОтложенныхЧеков	ОбменДаннымиSPR	Строка	Файл загрузки отложенных чеков
ОтключитьРаботуМодуля	МЛ.АЗС	Булево	Отключить модуль
ВремяБездействияПередЗакрытиемСмены	МЛ.АЗС	Число	Бездействие перед любым действием, с
ОтключитьМодуль	МЛ.АЗС	Булево	Отключить автоматическое закрытие
ВремяЗакрытияСмены	МЛ.АЗС	Время	Время начала закрытия смены
ВремяНаЗакрытиеСменыВМинутах	МЛ.АЗС	Число	Время на закрытие смены, мин
ДействиеПриОткрытомЧеке	МЛ.АЗС	Число	Действие при открытом чеке: 0 - Игнорировать чек (открытие смены перед закрытием чека); 1 - Отменить чек; 2 - Отложить чек; 4 - Временно отложить чек; 5 - Заблокировать кассу.
ДействиеПоРасписанию	МЛ.АЗС	Число	Действие по расписанию 1: 0 - Не использовать; 1 - Завершение работы ОС; 2 - Завершение работы ОС; 3 - Перезапуск ОС; 4 - Перезагрузка ККТ.
ВремяВыполненияДействия	МЛ.АЗС	Время	Время выполнения действия 1
ДействиеПоРасписанию2	МЛ.АЗС	Число	Действие по расписанию 2: 0 - Не использовать; 1 - Завершение работы ОС; 2 - Завершение работы ОС; 3 - Перезапуск ОС; 4 - Перезагрузка ККТ.
ВремяВыполненияДействия2	МЛ.АЗС	Время	Время выполнения действия 2
ПисатьЛоги	МЛ.АЗС	Булево	Логировать работу модуля
ПутьКЛогам	МЛ.АЗС	Строка	Путь к каталогу логов
ОтображатьОстаток	МЛ.ВПК	Булево	Отображать остаток товара в ВПК
ДлительностьИспользованияАльтАдреса	ДокументыОнлайн	Число	Длительность использования альтернативного адреса, минут
Логин	ДокументыОнлайн	Строка	Логин

Имя константы	Подсистема	Тип значения	Наименование
<b>Типовые настройки</b>			
<b>Автоматическое обновление</b>			
Пароль	ДокументыОнлайн	Строка	Пароль
ОписаниеWSDL_DocTransfert	ДокументыОнлайн	Строка	WSDL Doc transfert
ОписаниеWSDL_DocTransfert2	ДокументыОнлайн	Строка	WSDL Doc transfert 2
ОписаниеWSDL_DocTransfert3	ДокументыОнлайн	Строка	WSDL Doc transfert 3
ОписаниеWSDL_Reports	ДокументыОнлайн	Строка	WSDL Reports
ОписаниеWSDL_Reports2	ДокументыОнлайн	Строка	WSDL Reports 2
ОписаниеWSDL_Reports3	ДокументыОнлайн	Строка	WSDL Reports 3
ГИСМТ_ТестовыйКонтур		Булево	Тестовый контур (до начала работы с CDN)
CDN_Таймаут		Число	Таймаут проверки КМ в ГИСМТ (сек.)
CDN_АдресСервера		Строка	Адрес сервера для получения CDN площадок ГИСМТ
CDN_ДатаНачалаРаботы		Дата	Дата начала работы с CDN-площадками ГИСМТ
CDN_ИнтервалОбновления		Число	Интервал обновления CDN-площадок ГИСМТ, часов
CDN_ДлительностьБлокировки		Число	Длительность блокировки недоступной CDN-площадки ГИСМТ, мин.
CDN_ДлительностьОтключенияПроверокПослеАС		Число	Длительность отключения проверок после снятия режима аварийной ситуации, часов
CDN_ДатаВозникновенияАС		Дата	Дата возникновения аварийной ситуации
CDN_ПроверкиОтключеныДо		Дата	Проверки отключены до (ГИСМТ)
<b>Нетиповые настройки</b>			
<b>ERM</b>			
ЗапретЗакрытияБезПроведения_Пид	ERM	Булево	Запрет закрытия документа «Поступлении из дороги» без проведения
ЗапретитьРКОКассиру	ERM	Булево	Запретить РКО кассиру
ЗапретитьРКОМенеджеру	ERM	Булево	Запретить РКО менеджеру
ЗапретитьСмешаннуюОплату	ERM	Булево	Запретить смешанную оплату
ИспользоватьЭЦПДляДокументов	ERM	Булево	Использовать ЭЦП для документов «РКО, РКО выручки, Кассовая книга»
ИспользоватьЭЦП_ВиО	ERM	Булево	Использовать ЭЦП для документов «Вызов пользователя ККМ из отпуска»
ИспользоватьЭЦП_Инвентаризация	ERM	Булево	Использовать ЭЦП для документов «Инвентаризация»
ИспользоватьЭЦП_ИнвентаризацияДС	ERM	Булево	Использовать ЭЦП для документов «Инвентаризация ДС»
ИспользоватьЭЦП_ПвД	ERM	Булево	Использовать ЭЦП для документов «Перемещение в дорогу»
ИспользоватьЭЦП_ОприходованиеИзлишков	ERM	Булево	Использовать ЭЦП для документов «Оприходование излишков»
ИспользоватьЭЦП_Пид	ERM	Булево	Использовать ЭЦП для документов «Поступление из дороги»
КаталогПодписанныхДокументов	ERM	Строка	Каталог подписанных документов
КаталогФайловогоСервера	ERM	Строка	Каталог подписанных документов
КодПричиныПеремещения_ВыдачаПризов	ERM	Строка	Код причины перемещения для выдачи призов
КодПричиныПеремещения_Дегустация	ERM	Строка	Код причины перемещения для дегустации
КодПричиныПеремещения_СЭС	ERM	Строка	Код причины перемещения для СЭС
КодПричиныСписанияХозТоваров	ERM	Булево	Код причины списания хоз товаров
КодСтатьиДДС_Инкассатор	ERM	Строка	Код статьи ДДС инкассатор для РКО
КодСтатьиДДС_Кассир	ERM	Строка	Код статьи ДДС кассир для РКО
КодСтатьиДДС_Менеджер	ERM	Строка	Код статьи ДДС менеджер для РКО
КодСтатьиДДС_РКО	ERM	Строка	Код статьи ДДС для РКО
КодыНаборовПравМенеджеров	ERM	Строка	Коды наборов прав менеджеров (через запятую)
ЛогинФайловогоСервера	ERM	Строка	Логин файлового сервера
МаксРасхождениеПоТоваруПриПриемке	ERM	Число	Макс расхождение по товару при приемке
ПарольФайловогоСервера	ERM	Строка	Пароль файлового сервера
ПодписыватьПидВодителем	ERM	Булево	Подписание документов «Поступление из дороги» водителем
ПодписыватьПвДМенеджером	ERM	Булево	Подписание документов «Перемещение в дорогу» менеджером
ПодтверждениеПриемкиПоКнопке	ERM	Булево	Подтверждение приемки по кнопке

Имя константы	Подсистема	Тип значения	Наименование
<b>Типовые настройки</b>			
<b>Автоматическое обновление</b>			
ПрефиксКассовыхДокументов	ERM	Строка	Префикс кассовых документов
ПриходоватьИзлишкиВесовогоТовара	ERM	Булево	Приходовать излишки весового товара при продаже в минус
ПриходоватьИзлишкиШтучногоТовара	ERM	Булево	Приходовать излишки штучного товара при продаже в минус
ПроверятьПодписаниеДоговораКМО	ERM	Булево	Проверять подписание договора КМО
РазрешитьОтказОтПодписанияРКО	ERM	Булево	Разрешить отказ от подписания РКО
РазрешитьСоздание_Пид	ERM	Булево	Разрешить создание документа «Поступление из дороги» пользователем
СохранятьБанковскиеСлипы	ERM	Булево	Сохранять банковские слипы
УстановитьНомерДокумента_КассоваяКнига	ERM	Булево	Номер следующего документа Кассовая книга
УстановитьНомерДокумента_КассоваяКнигаЛист	ERM	Булево	Номер следующего номера листа Кассовой книги
УстановитьНомерДокумента_РКО	ERM	Булево	Номер следующего документа РКО
УстановитьНомерДокумента_РКО	ERM	Булево	Номер следующего документа РКО
ФормироватьДокументыПриВыплате	ERM	Булево	Формировать документы при выплате
ШаблонОписанияПОС	ERM	Строка	Шаблон описания ПОС
<b>МЛ.Галамарт</b>			
ОтключитьМодуль	МЛ.Галамарт	Булево	Отключить модуль
НеВыгружатьНомерДокумента	МЛ.Галамарт	Булево	Флаг для контроля выгрузки номера документа в транзакциях К5
КодСтатьиДДС_Автоинкассация	МЛ.Галамарт	Строка	Статья ДДС автоинкассации
КодСтатьиДДС_ПеремещениеДС_Приход	МЛ.Галамарт	Строка	Статья ДДС перемещения ДС при внесении
КодСтатьиДДС_ПеремещениеДС_Расход	МЛ.Галамарт	Строка	Статья ДДС перемещения ДС при выемке

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

<https://wiki.ilexx.ru/index.php?id=10018&A=10018&D=11&D1=1&D2=1&D3=1&D4=1&D5=1&D6=1&D7=1&D8=1&D9=1&D10=1&D11=1&D12=1&D13=1&D14=1&D15=1&D16=1&D17=1&D18=1&D19=1&D20=1&D21=1&D22=1&D23=1&D24=1&D25=1&D26=1&D27=1&D28=1&D29=1&D30=1&D31=1&D32=1&D33=1&D34=1&D35=1&D36=1&D37=1&D38=1&D39=1&D40=1&D41=1&D42=1&D43=1&D44=1&D45=1&D46=1&D47=1&D48=1&D49=1&D50=1&D51=1&D52=1&D53=1&D54=1&D55=1&D56=1&D57=1&D58=1&D59=1&D60=1&D61=1&D62=1&D63=1&D64=1&D65=1&D66=1&D67=1&D68=1&D69=1&D70=1&D71=1&D72=1&D73=1&D74=1&D75=1&D76=1&D77=1&D78=1&D79=1&D80=1&D81=1&D82=1&D83=1&D84=1&D85=1&D86=1&D87=1&D88=1&D89=1&D90=1&D91=1&D92=1&D93=1&D94=1&D95=1&D96=1&D97=1&D98=1&D99=1&D100=1>

Last update: 2025/09/29 17:53

