Форма задания фиксированных скидок/надбавок

Меню «Супервизор» → Настройки → Справочники→ Фиксированные скидки → значок «Добавить» или «Изменить»

Форма с реквизитами элемента справочника «**Фиксированные скидки**» позволяет создавать или редактировать фиксированные скидки/надбавки на покупку товаров.
Форма открывается значком **Добавить** в справочнике ««**Фиксированные скидки**» или значком **Изменить**, расположенным рядом с наименованием существующей скидки/надбавки.
Форма содержит следующие реквизиты.

- «***Код***» — указывается код скидки/надбавки (уникален во всем справочнике), заполняется вручную при вводе нового элемента справочника.
- «***Наименование***» — указывается наименование скидки/надбавки, под которым данный элемент справочника будет отображаться в интерфейсе программы.
- «***Вид скидки***» — меню, в котором выбирается вид скидки:
  - «Процентная» - скидка/надбавки задается в процентах от стоимости товара или покупки в целом;
  - «Суммовая» - скидка/надбавки задается в денежном исчислении.
- «***Тип скидки***» — меню, в котором выбирается тип скидки:
  - «Скидка» - итоговое значение суммы покупки уменьшается;
  - «Надбавка» - итоговое значение суммы покупки увеличивается.
- «***Значение***» — указывается числовое значение скидки/надбавки.
- «***Префикс карты***» — указывается префикс дисконтной карты, по которо может быть начислена данная скидка/надбавка.
- «***Текст для чека***» — указывается текст, который будет отображаться в чеке рядом с указанным значением и видом скидки/надбавки.
- «***К покупке***» — реквизит указывающий, на что действует данная скидка/надбавка. Если выключатель у реквизита установлен в положение «Включено», данная скидка/надбавка будет назначаться на отдельную позицию чека. Наименование данной скидки/надбавки будет выводиться в форме «Скидки на отдельную позицию чека».
- «***К чеку***» —если выключатель у реквизита установлен в положение «Включено», данная скидка/надбавка будет назначаться на всю сумму покупки. Наименование данной скидки/надбавки будет выводиться в форме «Скидки на чек».
- «***Только по карте***» — если выключатель у реквизита установлен в положение «Включено», данная скидка/надбавка будет назначаться на дисконтные карты префикс которых соответствует префиксу, заданному в реквизите «*Префикс карты*». Если реквизит «*Префикс карты*» не задан, то данная скидка/надбавки будет действовать на все дисконтные карты.
- «***С суммы***» — если выключатель у реквизита установлен в положение «Включено», данная скидка/надбавка будет назначаться тогда, когда сумма покупки будет больше или равна значению реквизита «*Нач.сумма*» и меньше или равна значению реквизита «*Кон.сумма*».
- «***Нач.сумма***» - значение сумы покупки начиная с которого назначается данная скидка/надбавка, если выключатель у реквизита «***С суммы***» установлен в положение «Включено».
- «***Кон.сумма***» - значение сумы покупки до которого назначается данная скидка/надбавка, если выключатель у реквизита «***С суммы***» установлен в положение «Включено».

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80_%D0%B0:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8:%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8

Last update: **2017/02/22 12:51**