

Форма задания фиксированных скидок/надбавок

Меню «Супервизор» → Настройки → Справочники → Фиксированные скидки → значок «Добавить» или «Изменить»

Форма с реквизитами элемента справочника «**Фиксированные скидки**» позволяет создавать или редактировать фиксированные скидки/надбавки на покупку товаров.

Форма открывается значком «**Добавить**» в справочнике «**Фиксированные скидки**» или значком «**Изменить**», расположенным рядом с наименованием существующей скидки/надбавки. Форма содержит следующие реквизиты.

- «**Код**» — указывается код скидки/надбавки (уникален во всем справочнике), заполняется вручную при вводе нового элемента справочника.
- «**Наименование**» — указывается наименование скидки/надбавки, под которым данный элемент справочника будет отображаться в интерфейсе программы.
- «**Вид скидки**» — меню, в котором выбирается вид скидки:
 - «Процентная» - скидка/надбавки задается в процентах от стоимости товара или покупки в целом;
 - «Суммовая» - скидка/надбавки задается в денежном исчислении.
- «**Тип скидки**» — меню, в котором выбирается тип скидки:
 - «Скидка» - итоговое значение суммы покупки уменьшается;
 - «Надбавка» - итоговое значение суммы покупки увеличивается.
- «**Значение**» — указывается числовое значение скидки/надбавки.
- «**Префикс карты**» — указывается префикс дисконтной карты, по которой может быть начислена данная скидка/надбавка.
- «**Текст для чека**» — указывается текст, который будет отображаться в чеке рядом с указанным значением и видом скидки/надбавки.
- «**К покупке**» — реквизит указывающий, на что действует данная скидка/надбавка. Если выключатель у реквизита установлен в положение «Включено», данная скидка/надбавка будет назначаться на отдельную позицию чека. Наименование данной скидки/надбавки будет выводиться в форме «**Скидки на отдельную позицию чека**».
- «**К чеку**» — если выключатель у реквизита установлен в положение «Включено», данная скидка/надбавка будет назначаться на всю сумму покупки. Наименование данной скидки/надбавки будет выводиться в форме «**Скидки на чек**».
- «**Только по карте**» — если выключатель у реквизита установлен в положение «Включено», данная скидка/надбавка будет назначаться на дисконтные карты префикс которых соответствует префиксу, заданному в реквизите «**Префикс карты**». Если реквизит «**Префикс карты**» не задан, то данная скидка/надбавка будет действовать на все дисконтные карты.
- «**С суммы**» — если выключатель у реквизита установлен в положение «Включено», данная скидка/надбавка будет назначаться тогда, когда сумма покупки будет больше или равна значению реквизита «**Нач.сумма**» и меньше или равна значению реквизита «**Кон.сумма**».
- «**Нач.сумма**» - значение суммы покупки начиная с которого назначается данная скидка/надбавка, если выключатель у реквизита «**С суммы**» установлен в положение «Включено».
- «**Кон.сумма**» - значение суммы покупки до которого назначается данная скидка/надбавка, если выключатель у реквизита «**С суммы**» установлен в положение «Включено».

