

Форма задания фиксированных скидок/надбавок

Меню «Супервизор» → Настройки → Справочники → Фиксированные скидки → значок «Добавить» или «Изменить»

Форма с реквизитами элемента справочника **«Фиксированные скидки»** позволяет создавать или редактировать фиксированные скидки/надбавки на покупку товаров.

Форма открывается значком **«Добавить»** в справочнике **«Фиксированные скидки»** или значком **«Изменить»**, расположенным рядом с наименованием существующей скидки/надбавки. Форма содержит следующие реквизиты.

- **«Код»** — указывается код скидки/надбавки (уникален во всем справочнике), заполняется вручную при вводе нового элемента справочника.
- **«Наименование»** — указывается наименование скидки/надбавки, под которым данный элемент справочника будет отображаться в интерфейсе программы.
- **«Вид скидки»** — меню, в котором выбирается вид скидки:
 - «Процентная» - скидка/надбавки задается в процентах от стоимости товара или покупки в целом;
 - «Суммовая» - скидка/надбавки задается в денежном исчислении.
- **«Тип скидки»** — меню, в котором выбирается тип скидки:
 - «Скидка» - итоговое значение суммы покупки уменьшается;
 - «Надбавка» - итоговое значение суммы покупки увеличивается.
- **«Значение»** — указывается числовое значение скидки/надбавки.
- **«Префикс карты»** — указывается префикс дисконтной карты, по которой может быть начислена данная скидка/надбавка.
- **«Текст для чека»** — указывается текст, который будет отображаться в чеке рядом с указанным значением и видом скидки/надбавки.
- **«К покупке»** — реквизит указывающий, на что действует данная скидка/надбавка. Если выключатель у реквизита установлен в положение «Включено», данная скидка/надбавка будет назначаться на отдельную позицию чека. Наименование данной скидки/надбавки будет выводиться в форме **«Скидки на отдельную позицию чека»**.
- **«К чеку»** — если выключатель у реквизита установлен в положение «Включено», данная скидка/надбавка будет назначаться на всю сумму покупки. Наименование данной скидки/надбавки будет выводиться в форме **«Скидки на чек»**.
- **«Только по карте»** — если выключатель у реквизита установлен в положение «Включено», данная скидка/надбавка будет назначаться на дисконтные карты префикс которых соответствует префиксу, заданному в реквизите **«Префикс карты»**. Если реквизит **«Префикс карты»** не задан, то данная скидка/надбавка будет действовать на все дисконтные карты.
- **«С суммы»** — если выключатель у реквизита установлен в положение «Включено», данная скидка/надбавка будет назначаться тогда, когда сумма покупки будет больше или равна значению реквизита **«Нач.сумма»** и меньше или равна значению реквизита **«Кон.сумма»**.
- **«Нач.сумма»** - значение суммы покупки начиная с которого назначается данная скидка/надбавка, если выключатель у реквизита **«С суммы»** установлен в положение «Включено».
- **«Кон.сумма»** - значение суммы покупки до которого назначается данная скидка/надбавка, если выключатель у реквизита **«С суммы»** установлен в положение «Включено».

