

Справочник «Дополнительные свойства»

[Меню «Супервизор»](#) → [Настройки](#) → [Справочники](#) → [Дополнительные свойства](#)

Справочник «**Дополнительные свойства**» определяет реквизиты дополнительных свойств товара.

В окне справочника выводится код, наименование и тип дополнительного свойства. Редактирование справочника «**Дополнительные свойства**» осуществляется добавлением, редактированием или удалением элементов справочника.

В верхней части справочника выводится поле «Поиск», где задается символьный шаблон поиска в справочнике нужного элемента.

С помощью [формы задания дополнительных свойств товара](#) можно либо добавить в справочник новые свойства (значок «**Добавить**»), либо изменить реквизиты существующих свойств (значок «**Изменить**»).

Форма задания дополнительных свойств товара

[Меню «Супервизор»](#) → [Настройки](#) → [Справочники](#) → [Дополнительные свойства](#) → значок «**Добавить**» или «**Изменить**»

Форма с реквизитами элемента справочника «**Дополнительные свойства**» позволяет создавать или редактировать дополнительные свойства товара.

Форма открывается значком «**Добавить**» в справочнике «**Дополнительные свойства**» или значком «**Изменить**», расположенным рядом с наименованием существующего элемента справочника. Форма содержит следующие реквизиты.

- «**Код**» — указывается код дополнительного свойства товара (уникален во всем справочнике), заполняется вручную при вводе нового элемента справочника.
- «**Наименование**» — указывается наименование дополнительного свойства, под которым данный элемент справочника будет отображаться в интерфейсе программы.
- «**Тип**» — меню, где выбирается тип данного свойства:
 - «**Строка**» - дополнительное свойство определяется текстовой строкой;
 - «**Число**» - дополнительное свойство определяется числом;
 - «**Дата**» - дополнительное свойство является датой;
 - «**Справочник**» - дополнительной свойство является справочником;
 - «**Булево**» - дополнительное свойство определяется переключателем, принимающем два положения «Включено» – «Выключено».
- «**Подтип**» — реквизит, дополняющий тип свойства:
 - для типа «**Строка**» в реквизите «Подтип» указывается количество символов в строке;
 - для типа «**Число**» в реквизите «Подтип» указывается маска числа. Если число целое цифрой «9» показывается количество цифр в числе (*например, «999» означает, что в числе может быть не больше трех цифр*). Если число не целое, то цифрой «9» показывается допустимое количество цифр в целой части числа, затем идет «точка» и количество цифр в дробной части;

