

Сценарий №4. Регистрация продаж визуальным подбором товара с изменением количества товара. Редактирование настроек через браузер компьютера

Примечания к сценарию.

Выполнен сценарий №2.

Мобильное устройство подключено к сети Интернет. Известен IP адрес устройства.

Примечание. Шаги 2-7 данного сценария могут быть выполнены на мобильном устройстве пользователем с правами «Администратор».

1. Запустите приложение «Кассир А». На экране будет окно выбора пользователя.
2. В браузере компьютера наберите IP-адрес мобильного устройства и, через двоеточие, номер порта для внешнего подключения приложения. Например, «192.168.1.7:8080».
3. В окне с основными настройками выберите позицию «Справочники», затем «Наборы прав».
4. Для набора прав «Кассир» нажмите кнопку «Редактировать». Открывается форма с реквизитами набора прав «Кассир».
5. Раскройте список группы прав «Продажа» - коснитесь «треугольника» слева от переключателя группы прав «Продажа» или строки справа от заголовка «Продажа». Установите переключатель в положение «Включено» у права «Регистрация визуальным подбором».
6. В группе прав «Прочие» установите право «Редактировать количество».
7. Нажатием кнопки «На предыдущую страницу» перейдите в окно с основными настройками (нажмите кнопку «На предыдущую страницу» нужное число раз).
8. Выполните авторизацию пользователя с правами «Кассир».
9. Перейдите в режим «Регистрация продаж» (пиктограмма «Регистрация продаж» меню «Супервизор»). В нижней строке окна «Регистрация продаж» появилась пиктограмма «Визуальный подбор товара» (значок с изображением «Лупы»).
10. Нажмите пиктограмму «Визуальный подбор товара». На экран выводится список групп товаров демонстрационной базы данных.
11. Нажмите на пиктограмму группы «Колбаса и мясные изделия». Выберите любой товар из выведенного списка. После выбора окно визуального подбора товара закрывается, т.к. в основных настройках демонстрационных данных не установлен режим «Не закрывать визуальный подбор после выбора».
12. Выберите товар из группы «Напитки» и «Соки».
13. Увеличьте количество товара «Сок ...» до трех единиц. Для этого:
 1. либо выполните длительное нажатие на строке с наименованием товара «Сок...». При этом на экран выводится форма для задания скидки и сторнирования товара (см. сценарий №3), в которую добавлена строка для задания количества товара. Дважды нажмите пиктограмму «+». Количество товара станет 3 единицы. Для выхода из формы нажмите кнопку «Продолжить»;
 2. либо трижды «пролистните» строку с наименованием товара «Сок ...» слева-направо (на строке с товаром выводится форма для задания количества товара). Дважды нажмите пиктограмму «+». Количество товара станет 3 единицы. Для выхода из формы коснитесь экрана на свободном месте.
14. Задайте количество товара ««Колбаса ...» равным «0.5». Для этого:
 1. либо выполните длительное нажатие на строке с наименованием товара «Колбаса ...». При этом на экран выводится форма для задания количества товара, скидки и сторнирования товара;

2. либо трижды «пролистните» строку с наименование товара «Сок ...» слева-направо (на строке с товаром выводится форма для задания количества товара).
3. Длительное нажатие на строке с количеством товара вызывает форму, в которой количество задается с помощью виртуальной числовой клавиатуры. На числовой клавиатуре наберите значение «0.5» (или «.5»), и нажмите кнопку «Продолжить».
15. Нажмите пиктограмму «Скидка на чек» (значок процент в правом нижнем углу экрана), и выберите фиксированную суммовую скидку на чек «Фикс. Скидка 3.00».
16. Нажмите кнопку «Оплата» и, используя кнопку «Без сдачи», оплатите покупку.
17. Посмотрите чек в браузере компьютера или мобильного устройства (см. шаг сценария №3). Запомните номер чека – он понадобится при выполнении сценария №5.
18. Кнопкой «Назад» закройте режим «Регистрация продаж».
19. Выполните выход из приложения (пиктограмма «Выход»), либо вызовете окно выбора пользователя (пиктограмма «Авторизация») для выполнения следующего сценария.

