

# Активизация программы

При первом запуске приложения [**Кассир А**], после его первоначальной установки на мобильное устройство, пользователю будет предложено пройти процедуру активизации режима работы программы. Приложение работает в лицензионном и демонстрационном режимах.

Для работы в лицензионном режиме необходимо ввести код активации. При этом мобильное устройство должно иметь выход в Интернет, для фиксации в базе разработчика факта регистрации программы. Если при обновлении программы старая версия была удалена с мобильного устройства, потребуется ввод того же кода активации, что и при первоначальной регистрации.

Работа в демонстрационном режиме не требует кода активации, выхода в Интернет и используется в ознакомительных целях. **Ограничения демонстрационного режима работы - цена товара не может быть больше 10 рублей.**

Активизация программы осуществляется в окне с формой «**Лицензия**», которая содержит:

- поле «**Код активации**», где следует ввести код состоящий из четырех пяти символьных слов;
- кнопку «**Зарегистрировать в облаке 1С**», которая позволяет установить режим передачи данных в облачный сервис 1С;
- кнопку «**Демо-режим**», которая доступна по умолчанию;
- виртуальную клавиатуру, содержащую заглавные латинские буквы (без заглавной буквы «О») и арабские цифры.

При вводе кода активации следует учитывать, что разделитель дефис между словами кода вставляется в поле «**Код активации**» автоматически. После ввода кода следует нажать кнопку «**Продолжить**». Если код введен с ошибкой, выдается предупреждающее сообщение об ошибке. После нажатия кнопки «**Продолжить**» на экран заново выводится окно «**Активация**», и ввод кода активации можно повторить.

После нажатия кнопки «**Демо-режим**» приложение активируется для работы в демонстрационном режиме без ввода кода активации.

Если приложение обновляется на мобильном устройстве, то база данных и настройки сохраняются от предыдущей версии.

Если приложение устанавливается на мобильное устройство впервые, либо оно перед установкой было удалено вместе с базой данных, пользователю предлагается загрузить демонстрационные данные. Демонстрационные данные содержат пример заполненной базы данных, которые позволяют посмотреть функциональность программы, не разбираясь с её наполнением. Все настройки программы установлены по умолчанию и требуют первоначального редактирования. Наиболее важным моментом при первоначальном редактировании настроек является активизация группы настроек «[Параметры доступа к настройкам](#)», разрешающая осуществлять редактирование настроек через браузер компьютера.

Следует иметь в виду, что после установки приложения, в лицензионном или демонстрационном режимах, работу будет осуществлять пользователь, имеющий **ВСЕ** права

доступа. При этом запуск приложения будет осуществляется без выполнения процедуры «**Авторизация**». В справочнике «**Пользователи**» следует создать пользователя и установить ему право «**Настройка**» в группе «Прочие» справочника «**Набор прав**». После первого выполнения процедуры «**Авторизация**» дальнейшие запуски программы будет начинаться с авторизации пользователя.

Если в базе данных не задан пользователь, попытка выполнить процедуру авторизации вызовет ошибку: «**Нет зарегистрированных пользователей**». Если в базу данных введен один/несколько пользователей у которых не установлено право «**Настройка**», после первой авторизации доступ к настройкам с мобильного устройства будет запрещен. Редактировать настройки можно будет через браузер компьютера, если включен режим внешнего подключения (группа настроек «**Параметры доступа к настройкам**»).

Для смены демонстрационного режима на лицензионный, без переустановки приложения, достаточно удалить приложение «**Кассир А**» из списка недавно использованных приложений. После запуска на экран будет выведена форма «**Лицензия**», в которой можно ввести код активации. Настройки и база данных приложения при этом сохранятся. Если требуется установить/переустановить лицензионный режим с удалением демонстрационных данных, необходимо будет в настройках мобильного устройства остановить приложение «**Кассир А**» и стереть данные, либо полностью удалить приложение и установить его заново.

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: [https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%80%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80\\_%D0%80%D0%BE\\_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%85\\_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&rev=1487768751](https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%80%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80_%D0%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%85_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&rev=1487768751)

Last update: 2017/02/22 16:05

