Перенос лицензий осуществляется с помощью программы **«RemoteUpdate.exe»**.
Для переноса лицензии Вам необходимо выполнить следующие шаги:
1. Запустить программу **«RemoteUpdate.exe»** на компьютере, на который планируется перенести лицензию
2. В открывшемся окне перейдите на закладку **Transfer License** и выполнить следующие действия:




В верхней части окна необходимо указать имя файла, в который будет сохранена информация о компьютере.




Для указания файла необходимо нажать на кнопку с тремя точками. В открывшемся окне выберите каталог, куда будет сохранен файл, и укажите имя файла.
После указания файла нажмите кнопку **«Collect and Save information»**.

3. Запустите программу **«RemoteUpdate.exe»** на компьютере, с которого планируется перенести лицензию.
4. Перейдите на закладку **Transfer License** и выполнить следующие действия:

В нижней части окна необходимо:
• Сделать текущей строку с лицензией, которую нужно перенести;
• В поле **«Read the recipient information file from»** укажите файл с информацией о компьютере, на который будет перенесена лицензия;
• В поле **«Generate the license transfer file to»** укажите файл, в который будет сохранена лицензия;
• Нажмите на кнопку **«Generate license transfer file»**.



5. Запустить файл **«RemoteUpdate.exe»** на компьютере, на который планируется перенести лицензию
6. В открывшемся окне перейдите на закладку **«Apply License File»**



7. В поле **«Update file»** укажите файл с лицензией
8. Нажмите **«Apply update»**

Лицензия будет перенесена на другой компьютер.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8haspsl:%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8sentinel&rev=1375342569

Last update: **2013/08/01 07:36**