**ВНИМАНИЕ!!! Перенос лицензий делается только на идентичных версиях драйвера. Рекомендуем перед переносом на всех компьютерах установить одну версию драйвера, которую можно скачать тут**

Перенос лицензий осуществляется с помощью программы **«RemoteUpdate.exe»**.

Для переноса лицензии Вам необходимо выполнить следующие шаги:

**1.** Запустить программу **«RemoteUpdate.exe»** на компьютере, на который планируется перенести лицензию

**2.** В открывшемся окне перейдите на закладку **Transfer License** и выполнить следующие действия:



В верхней части окна необходимо указать имя файла, в который будет сохранена информация о компьютере.




Для указания файла необходимо нажать на кнопку с тремя точками. В открывшемся окне выберите каталог, куда будет сохранен файл, и укажите имя файла.

После указания файла нажмите кнопку **«Collect and Save information»**.

**3.** Запустите программу **«RemoteUpdate.exe»** на компьютере, с которого планируется перенести лицензию.

**4.** Перейдите на закладку **Transfer License** и выполнить следующие действия:

В нижней части окна необходимо:


• Сделать текущей строку с лицензией, которую нужно перенести;

• В поле **«Read the recipient information file from»** укажите файл с информацией о компьютере, на который будет перенесена лицензия;


• В поле **«Generate the license transfer file to»** укажите файл, в который будет сохранена лицензия;

• Нажмите на кнопку **«Generate license transfer file»**.

**ВНИМАНИЕ!!! В один файл можно выгрузить только одну лицензию! Перезапись файла влечет удаления из него информации по выгруженному ключу ранее и записи нового ключа.**




**5.** Запустить файл **«RemoteUpdate.exe»** на компьютере, на который планируется перенести лицензию
**6.** В открывшемся окне перейдите на закладку **«Apply License File»**



**7.** В поле **«Update file»** укажите файл с лицензией
**8.** Нажмите **«Apply update»**

Лицензия будет перенесена на другой компьютер.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
**https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8haspsl:%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8sentinel&rev=1495706272**

Last update: **2017/05/25 09:57**