

## Заполнение справочников «Страны», «Регионы», «Районы»

ТП5 ← start ← Работа с ВЕТИС ← Документы для учета продукции подконтрольной Россельхознадзору ← Загрузка справочников

Закладка «**Адресная информация**» обработки «**Загрузка справочников**» служит для загрузки в конфигурацию нужных элементов адресного классификатора системы «Меркурий». В отличие от адресного классификатора конфигурации, элементы классификатора системы «Меркурий» содержат коды GUID и UUID. Закладка «**Адресная информация**» содержит три уровня классификации: «**Страны**», «**Регион**», «**Район**».

В конфигурацию могут быть загружены данные по нескольким странам сразу, поочерёдно, либо подгружаться из системы «Меркурий» по мере необходимости. Алгоритм заполнения адресного классификатора ВетИС похож на алгоритм заполнения справочника «**Продукция**»:

- нажимается кнопка «**Заполнить**» графы «**Страна**». В графу выводятся все страны, включенные в адресный классификатор системы «Меркурий». Устанавливаются флагки у стран, которые нужные для учета подконтрольной продукции;
- нажимается кнопка «**Заполнить**» графы «**Регион**». В графу выводятся все регионы стран, выделенных в графе «**Страна**». При этом в графе «**Регион**» видны регионы только страны, на которой установлен курсор;
- устанавливаются флагки у нужных регионов. Если выбрано несколько стран, то процедура выполняется последовательно для каждой страны. Нажимается кнопка «**Заполнить**» графы «**Район**». В графу выводятся все районы регионов, выделенных в графе «**Регион**»;
- устанавливаются флагки у нужных районов. Если выбрано несколько регионов, процедура повторяется для каждого выделенного региона, а также для каждой выбранной страны;
- нажимается кнопка «**Заполнить справочник Адресные справочники**». В справочники «**Страны**», «**Регионы**», «**Районы**» записываются элементы, выделенные в табличной части закладки «**Адресная информация**», даже если они не видны на экране.

При необходимости справочники могут быть дополнены новыми записями позже.

Например. Чтобы загрузить в конфигурацию все районы Москвы и Московской области из классификатора «Меркурий» следует:

- нажать кнопку «**Заполнить**» в графе «**Страна**». Графа заполняется странами из справочника «Меркурий»; \* установить флагок у страны «Российская Федерация»;
- нажать кнопку «**Заполнить**» графы «**Регион**». Установить флаг у регионов «Москва» и «Московская область»;
- нажать кнопку «**Заполнить**» в графе «**Район**»;
- установить курсор на регион «Москва». Нажать кнопку «**Заполнить ВСЕ**» графы «**Район**». У всех районов г. Москва будет установлен флаг;
- установить курсор на регион «Московская область». Нажать кнопку «**Заполнить ВСЕ**» графы «**Район**». У всех районов Московской области будет установлен флаг;
- нажать кнопку «**Выполнить**». Все районы Москвы и Московской области запишутся в адресный классификатор ВетИС конфигурации.

**Примечание.** Рекомендуется загружать из ВетИС весь справочник «Регионы», в которых будет осуществляться работа.

