Заполнение справочников «Страны», «Регионы», «Районы»

ТП5 ← start ← Работа с ВЕТИС ← Документы для учета продукции подконтрольной Россельхознадзору ← Загрузка справочников

Закладка «**Адресная информация**» обработки «**Загрузка справочников**» служит для загрузки в конфигурацию нужных элементов адресного классификатора системы «Меркурий». В отличие от адресного классификатора конфигурации, элементы классификатора системы «Меркурий» содержат коды GUID и UUID. Закладка «**Адресная информация**» содержит три уровня классификации: «**Страны**», «**Регион**», «**Район**».

В конфигурацию могут быть загружены данные по нескольким странам сразу, поочерёдно, либо подгружаться из системы «Меркурий» по мере необходимости. Алгоритм заполнения адресного классификатора ВетИС похож на алгоритм заполнения справочника «**Продукция**»:

- нажимается кнопка «***Заполнить***» графы «**Страна**». В графу выводятся все страны, включенные в адресный классификатор системы «Меркурий». Устанавливаются флажки у стран, которые нужные для учета подконтрольной продукции;
- нажимается кнопка «***Заполнить***» графы «**Регион**». В графу выводятся все регионы стран, выделенных в графе «**Страна**». При этом в графе «**Регион**» видны регионы только страны, на которой установлен курсор;
- устанавливаются флажки у нужных регионов. Если выбрано несколько стран, то процедура выполняется последовательно для каждой страны. Нажимается кнопка «***Заполнить***» графы «**Район**». В графу выводятся все районы регионов, выделенных в графе «**Регион**»;
- устанавливаются флажки у нужных районов. Если выбрано несколько регионов, процедура повторяется для каждого выделенного региона, а также для каждой выбранной страны;
- нажимается кнопка «***Заполнить справочник Адресные справочники***». В справочники «**Страны**», «**Регионы**», «**Районы**» записываются элементы, выделенные в табличной части закладки «**Адресная информация**», даже если они не видны на экране.

При необходимости справочники могут быть дополнены новыми записями позже.

Например. Чтобы загрузить в конфигурацию все районы Москвы и Московской области из классификатора «Меркурий» следует:

- *нажать кнопку «*Заполнить*» в графе «Страна». Графа заполняется странами из справочника «Меркурий»; * //установить флажок у страны «Российская Федерация»; * //нажать кнопку «*Заполнить*» графы «Регион». Установить флаг у регионов «Москва» и «Московская область»; // * //нажать кнопку «*Заполнить*» в графе «Район»; // * //установить курсор на регион «Москва». Нажать кнопку «*Заполнить ВСЕ*» графы «Район». У всех районов г. Москва будет установлен флаг; // * //установить курсор на регион «Московская область». Нажать кнопку «*Заполнить ВСЕ*» графы «Район». У всех районов Московской области будет установлен флаг; // * //нажать кнопку «Выполнить». Все районы Москвы и Московской области запишутся в адресный классификатор ВетИС конфигурации.*

Примечание. Рекомендуеся загружать из ВетИС весь справочник «Регионы», в которых будет

осуществляться работа.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D1%82%D0%BF5:%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81:%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B:%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2:%D0%B0%D0%B4%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D1%84&rev=1537176311

Last update: **2018/09/17 09:25**