

## Создание связи площадок

ТП5 ← start ← [Работа с ВЕТИС](#) ← [Документы для учета продукции подконтрольной Россельхознадзору](#)

Обработка «**Создание связи площадок**» служит для установления связи между элементами справочника «[Предприятия](#)» и элементами справочника «[Хозяйствующие субъекты](#)».

Обработка доступна из меню «**ФГИС «ВетИС» (АС «Меркурий»)**» раздела «**Документы**».

Обработка имеет следующие закладки:

- «**Связи**» - закладка позволяет установить связь предприятия ВетИС и хозяйствующего субъекта выбором нужных элементов из справочников вручную;
- «**Загрузка из файла**» - закладка позволяет получить предприятия, зарегистрированные в системе «Меркурий» у хозяйствующего субъекте, из файла. Данный файл формируется в личном кабинете хозяйствующего субъекта (см. ниже), имеет текстовый формат и может быть выслан поставщиком на электронный адрес получателя;
- «**Результаты запросов**» - закладка хранит данные по операциям создания или удаления связей между предприятием и ХС.

Для установления/удаления связи между предприятием и ХС следует в табличной части закладки «**Связи**»:

- добавить новую строку в табличную часть;
- в графе «Предприятие» выбрать нужный элемент в справочнике ВетИС «[Предприятия](#)»;
- в графе «Хозяйствующий субъект» выбрать нужный ХС в справочнике ВетИС «[Хозяйствующие субъекты](#)»;
- в графе «Тип операции» выбрать из предлагаемого списка требуемое действие:
  - «Удалить связь»;
  - «Создать связь».
- нажать кнопку «**Выполнить**».

Результат создания/удаления связи предприятий своего ХС можно увидеть в личном кабинете системы «Меркурий».

Закладка «**Загрузка из файла**» позволяет загрузить в конфигурацию предприятия, принадлежащие хозяйствующему субъекту.

Предварительно в личном кабинете Меркурий.ХС следует сформировать файл с описанием поднадзорных объектов. Для этого следует вызвать операцию «Сменить предприятие» и нажать зеленую кнопку «вниз», расположенную рядом с заголовком «Выбор обслуживаемого предприятия».

Созданный текстовый файл имеет расширение «ТХТ», стандартное наименование «Список площадок...» с указанием полного наименования ХС и содержит коды GUIN с наименованием предприятий данного ХС.

Для загрузки в конфигурацию предприятий из файла в закладке «**Загрузка из файла**» следует:

- в поле «**Хозяйствующий субъект**» выбрать из справочника нужный ХС;
- в поле «**Путь к файлу**» указать полное наименование файла с данными»;
- нажать кнопку «**Получить**».

В табличную часть закладки будут загружены предприятия ВетИС и их коды «GUID».

У строк предприятий, которые должны быть загружены в справочник, следует установить флаг и нажать кнопку «**Выполнить**».

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация  
Permanent link: [https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D1%82%D0%BF5%D0%82%D0%85%D1%82%D0%88%D1%81%D0%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%8C%D0%85%D0%8D%D1%82%D1%88\\_%D1%81%D0%82%D1%8F%D0%87%D0%88\\_%D0%8F%D0%88%D0%BE%D1%89%D0%80%D0%84%D0%BE%D0%8A&rev=1537258866](https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D1%82%D0%BF5%D0%82%D0%85%D1%82%D0%88%D1%81%D0%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%8C%D0%85%D0%8D%D1%82%D1%88_%D1%81%D0%82%D1%8F%D0%87%D0%88_%D0%8F%D0%88%D0%BE%D1%89%D0%80%D0%84%D0%BE%D0%8A&rev=1537258866)  
Last update: 2018/09/18 11:21

