

ТП5 ← start ← [Работа с ВЕТИС](#) ← Справочник ВетИС:«Номенклатура»

## Справочник «Единицы измерения»

Справочник «**Единицы измерения**» вызывается цепочкой команд: «Справочники» → «Классификаторы» → «ВЕТИС: Номенклатура» → «ВЕТИС: Единицы измерения». Он предназначен для записи в конфигурацию единиц измерения продукции подконтрольной Россельхознадзору.

Каждой единице измерения присваиваются коды GUID и UUID системы «Меркурий». Загрузка справочника выполняется обработкой «[Загрузка справочников](#)».

Единица измерения ВетИС может быть базовой и зависимой от базовой. Зависимость единицы измерения определяется через коэффициент.

*Например, единица измерения «тонна» в ВетИС является зависимой от базовой единицы измерения «кг» (килограмм) с коэффициентом 1000. У базовой единицы «кг» коэффициент равен единице. При этом тонна ВетИС не может быть переведена в граммы.*

Коэффициенты перевода базовых единиц измерения создаются автоматически, если это возможно. Система может создать коэффициент для пересчета килограмма в граммы. и так далее. А вот для пересчета упаковки в килограммы система не сможет создать коэффициент, это пользователь должен сделать вручную.

Для ручного создания элементов справочника «[Продукция](#)» потребуется указать коды GUID и UUID системы «Меркурий» этих единиц, а также ввести наименование, полное наименование, базовую единицу и коэффициент единицы измерения.

Для корректной работы конфигурации по учету подконтрольной продукции используемым в учете элементом справочника «**Классификатор единиц измерения**» должны быть сопоставлены единицы измерения ВетИС справочника «**Единицы измерения**» и задан коэффициент пересчета из одной единицы измерения в другую. Одной единице ВетИС может быть сопоставлено несколько единиц конфигурации с соответствующими коэффициентами пересчета.

*Например, единице ВетИС «тонна» сопоставлена единица измерения «кг» конфигурации с коэффициентом пересчета 1000, единица измерения «г» (грамм) с коэффициентом пересчета 1000000 и единица измерения «т» (тонна) с коэффициентом пересчета 1.*

Сопоставление единицы измерения ВетИС с единицей «**Классификатора единиц измерения**» можно так же выполнить в обработке «[Создание сопоставлений](#)» — закладка «**Сопоставление единиц**».

From: <https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

[https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=%D1%82%D0%BF5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%88\\_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B8%D1%8F](https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=%D1%82%D0%BF5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%88_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B8%D1%8F)

Last update: 2018/12/13 11:59

