

ТП5 ← start ← Работа с ЕГАИС

УТМ – универсальный транспортный модуль

Универсальный транспортный модуль представляет собой программный комплекс, который устанавливается на компьютер, включенный в локальную сеть предприятия и имеющий выход в интернет. Через УТМ осуществляется обмен данными с ЕГАИС по фиксации движения алкоголя. Все передаваемые данные подкрепляются цифровой подписью предприятия. Сейчас у ЕГАИС есть две версии формата обмена 1.0 и 2.0. Товароучетная система сообщает в ЕГАИС номер версии обмена своего УТМ и хранит номера версий формата обмена используемые контрагентами.

УТМ имеет невысокие требования к техническому оснащению компьютера и скорости выхода в интернет. Однако есть ограничение: на один компьютер с установленной операционной системой Windows 7 или выше может быть установлен только один УТМ. Допустимо устанавливать УТМ на компьютер, где установлена конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 5.2»

На одно обособленное подразделение компании, занимающейся оптовой или розничной продажей акцизного алкоголя, ставится один универсальный транспортный модуль (УТМ), независимо от количества кассовых аппаратов, которые в нем имеются.

Если фирма зарегистрирована как ИП и занимается реализацией пивоваренной продукции, то у неё может быть только один УТМ независимо от количества торговых точек.

Если у фирмы есть несколько обособленных подразделений, осуществляющих торговлю алкогольной и спиртосодержащей продукцией, то необходимо установить несколько УТМ на разные компьютеры. Параметры связи и идентификационный номер УТМ хранятся в справочнике «[УТМ \(Универсальные транспортные модули для работы с ЕГАИС\)](#)».

From:
<https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:
<https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D1%82%D0%BF5:%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D1%81:%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5:%D1%83%D1%82%D0%BC&rev=1545328379>



Last update: 2018/12/20 20:52