


[Начальная страница](#) ← [Маркировка](#) ← [Начальная настройка конфигурации для работы с ГИС МТ](#)

Настройка констант в закладке «ЭДО» пункта «Константы»

Закладка «ЭДО» формы «Константы» меню «Справочники» становится видимой после установки флага у константы «Использовать ГИС МТ». Содержимое закладки «ЭДО» доступно при действующей подписке.



Для работы ЭДО предварительно следует установить на компьютер плагины СБИС и зарегистрировать личный кабинет на сайте «**sbis.ru**». Необходимые ссылки выведены в закладке «ЭДО». Следует кликнуть мышью по ссылке и далее следовать указаниям установщика.

Затем в поле «**Каталог хранения обработки обмена со СБИС**» необходимо указать папку на компьютере где будет храниться обработка обмена и настройки её подключения. Если с ЭДО будут работать сразу несколько пользователей, нужно указать сетевую папку. Если с ЭДО будет работать один пользователь, каталог может быть локальным. Если на компьютере так же используется конфигурация «Торговое предприятие 7», которая настроена на работу с электронным документооборотом, каталоги хранения обработки обмена в конфигурациях должны быть разными.

Нажатием кнопки «**Выгрузить обработку обмена со СБИС**» следует записать обработку обмена в указанный каталог хранения обработки.

Примечание. В дальнейшем обработка обмена будет автоматически обновляться и поддерживаться в актуальном состоянии.

Открыть обработку обмена со СБИС для настройки её подключения можно нажатием кнопки «**Открыть обработку обмена со СБИС**» в закладке «ЭДО», либо через пункт «**Работа с ЭДО**» меню «**Сервисные обработки**».

Предварительно в системе должна быть прописаны: программа для работы с ЭЦП и сертификат электронной подписи.

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%B4%D0%BE&rev=1585721583

Last update: 2020/04/01 09:13

