

Работа с ЭДО Lite в конфигурации линейки «Торговое предприятие 7»

Для того, чтобы начать принимать входящие документы через ЭДО Lite, участник оборота должен быть зарегистрирован на сайте <https://честныйзнак.рф>.

Получение входящих документов не требует специальной предварительной настройки: при обновлении конфигурации до версии 7.0.15.1 или выше, в паспортах участников автоматически добавится новый сервер: боевой сервер ЭДО Lite, работающий по API ЭДО Lite. Если по каким-то причинам в паспорте участника нет строки с сервером ЭДО Lite (например, после обновления она была удалена вручную), то ее необходимо добавить самостоятельно, указав сервер «ЭДО Lite: Продуктивный», с адресом <https://elk.edo.crpt.tech/> и форматом API «ЭДО Lite».

Получение входящих документов выполняется в форме списка документов «ЭДО Сверка поступления». Чтобы получить новые документы и обновить данные по ранее загруженным документам, надо нажать на кнопку «ГИС МТ» → «Загрузить документы». В открывшейся форме надо указать фирму, для которой надо получить входящие документы, период загрузки данных, и, дополнительно, поставщика-отправителя документов и нажать на кнопку «Запросить документы» → «ЭДО Lite». После этого на экране появится окно с данными о загруженных документах.

Редактирование и сверка осуществляется непосредственно в форме документа «ЭДО: Сверка поступления» стандартными способами.

Если по документу выявлены расхождения, то документ следует уточнить у поставщика, нажав в форме документа «ЭДО Lite» → «Уточнить». На экране появится форма редактирования текста уведомления об уточнении. Текст будет заполнен автоматически по выявленным расхождениям, при желании его можно уточнить. При нажатии на кнопку «Отправить уведомление об уточнении», оно будет отправлено в ЭДО Lite и поставщик это увидит.

Для принятия документа следует нажать на кнопку «ЭДО Lite» → «Подтвердить». При нажатии на кнопку документ будет подписан покупателем.

Кнопка «ЭДО Lite» → «Проверить ответ» позволяет актуализировать данные по документу.

Работа с ЭДО Lite требует наличия действующей расширенной подписки.

Работа с ЭДО Lite в конфигурации линейки «Торговое предприятие 5»

Для того, чтобы начать принимать входящие документы через ЭДО Lite, участник оборота должен быть зарегистрирован на сайте <https://честныйзнак.рф>.

Получение входящих документов не требует специальной предварительной настройки: при

обновлении конфигурации до версии 5.0.15.1 или выше, в форме настройки констант на закладке ЭДО автоматически будут заполнены адреса серверов ЭДО Lite. Если по каким-то причинам адрес боевого сервера пустой (например, после обновления он был очищен вручную), ее необходимо заполнить самостоятельно, указав адрес боевого сервера ЭДО Lite: <https://elk.edo.crpt.tech/>.

Получение входящих документов выполняется в форме списка документов «ЭДО Сверка поступления». Чтобы получить новые документы и обновить данные по ранее загруженным документам, надо нажать на кнопку «ГИС МТ» → «Загрузить документы». В открывшейся форме надо указать фирму, для которой надо получить входящие документы, период загрузки данных, и, дополнительно, поставщика-отправителя документов и нажать на кнопку «Запросить документы» → «ЭДО Lite». После этого на экране появится окно с данными о загруженных документах.

Редактирование и сверка осуществляется непосредственно в форме документа «ЭДО: Сверка поступления» стандартными способами.

Если по документу выявлены расхождения, то документ следует уточнить у поставщика, нажав в форме документа «ЭДО Lite» → «Уточнить». На экране появится форма редактирования текста уведомления об уточнении. Текст будет заполнен автоматически по выявленным расхождениям, при желании его можно уточнить. При нажатии на кнопку «Отправить уведомление об уточнении», оно будет отправлено в ЭДО Lite и поставщик это увидит.

Для принятия документа следует нажать на кнопку «ЭДО Lite» → «Подтвердить». При нажатии на кнопку документ будет подписан покупателем.

Кнопка «ЭДО Lite» → «Проверить ответ» позволяет актуализировать данные по документу.

Работа с ЭДО Lite требует наличия действующей расширенной подписки.

From:
<https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:
https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=faq:%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D1%8D%D0%B4%D0%BE_lite

Last update: 2024/04/05 18:58

