Начальная страница ← Администрирование ← Настройка работы ГИС

Закладка «ВетИС» формы «Настройка работы ГИС»

Закладка «**ВетИС**» формы «Настройка работы ГИС» содержит следующие реквизиты:

- «**Использовать тестовый режим**» — установка флажка у константы позволяет реализовать режим работы с тестовым сервером системы «Меркурий». Чтобы работать с тестовым сервером ВетИС.API ХС должен писать заявление. Тестовый сервер используется и будет использоваться для обучения работы, проверки ошибочных ситуаций, для разработки новой функциональности. Если флажок у константы не установлен, работа с системой «Меркурий» осуществляется в реальном режиме работы с использование продуктивного контура системы;
- «**Основной хозяйствующий субъект**» — в справочнике «Справочник «ВетИС: Хозяйствующие субъекты»» выбирается\создаётся элемент справочника. При создании элемента справочника пользователю открывается форма для ввода реквизитов ХС с активной закладкой «Обмен с ВетИС». Данные для заполнения нужных полей формы высылаются на адрес организации при её регистрации в системе «Меркурий»;
- «**ВетИС: Настройки подключения**» — гиперссылка для создания подключения конфигурации к системе «Меркурий». Подключение может быть создано вручную и с помощью мастера подключения. Рекомендуется использовать мастер подключения, т.к. в этом случае многие параметры будут сформированы автоматически. Данные для первоначального заполнения реквизитов подключения высылаются на адрес организации при её регистрации в системе «Меркурий»;
- «**ВетИС: Пользователи**» — гиперссылка, которая открывает справочник «**ВетИС: Пользователи**» для ручного добавления ранее зарегистрированного в системе «Меркурий» пользователя;
- «**Размер пакета**» — константа определяет размер пакета данных, если в «Настройке регламентного задания ВетИС: Отражение реализации» установлен флаг в колонке «Пакетная отправка»;
- «**Количество повторов**» — константа определяет количество попыток отправить\получить данные в систему «Меркурий» при ошибке на сервере.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B3%D0%B8%D1%81:%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81&rev=1550515534

Last update: **2019/02/18 18:45**