

Начальная страница ← Порядок установки и обновления конфигурации / Начало работы с конфигурацией

Настройка параметров поиска ключей

Форма с настройками параметров поиска ключа открываться перед поиском ключей, если программа еще не активирована.



Также форма «**Настройка параметров поиска ключей**» может быть открыта нажатием кнопки «***Да***» в сообщении, которое выводится на экран при загрузке программы, если система не нашла ключ защиты:



Вручную открыть форму «**Настройка параметров поиска ключей**» можно по ссылке «**Настройка параметров поиска ключей**» на закладке «**Информация о ключе**» формы «**Информация о программе**» (раздел «Администрирование» → группа «Информация» → «О программе»).

В форме «**Настройка параметров поиска ключей**» можно указать какие типы ключей искать, а для ряда ключей задать дополнительные параметры поиска. Правильная установка нужных реквизитов в форме «**Настройка параметров поиска ключей**» позволяет ускорить поиск ключа защиты при запуске конфигурации, отключив поиск не используемых на предприятии ключей зашиты.

При использовании ключа СЛК (Система Лицензирования Конфигураций фирмы «1С») в форме необходимо задать флаг «**Искать ключи «СЛК»**». После этого становятся доступны реквизиты»:

- «Адрес или имя компьютера», «Порт» сервера — заполняется адрес и используемый порт компьютера на котором установлен сервер СЛК. Сервер СЛК это программа, которая устанавливается на компьютер при установке конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7»;
- «Логин»/«Пароль» — по умолчанию и пароль и логин **Admin**;
- «Таймаут подключения к серверу ключей (сек)», «Таймаут получения данных о ключе (сек)» — значения этих реквизитов заданные по умолчанию могут быть изменены.

Если для защиты конфигурации используется сетевой ключ «Rockey», следует задать флаг «**Rockey Net**». Флаг у реквизита «**Работать только с НФР ключами**» следует задать тогда, когда необходимо запустить конфигурацию именно с НФР ключом. *Например, чтобы программа не активировалась случайно на нормальный ключ защиты.*

Если для защиты используется локальный ключ «Rockey», следует задать флаг «**Искать ключи Rockey Local**».

При использовании ключа «Sentinel» флаг требуется задать у реквизита «**Искать ключи «Sentinel»**».

Не правильная настройка реквизитов формы приведет к тому, что при загрузке конфигурации будет осуществляться поиск не используемых на предприятии ключей защиты.

При нажатии кнопки «***Настройки по умолчанию***» все реквизиты формы заполняются значениями, которые заданы разработчиками.

После настройки реквизитов формы следует нажать кнопку «***Сохранить***».

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9&rev=1613135419

Last update: **2021/02/12 13:10**