


[Начальная страница](#) ← [Администрирование](#) ← [Обмен с сайтом](#)

Настройка обмена с интернет-магазином

WEB-сайты, с которыми необходимо осуществлять обмен, задаются в планах обмена «**Узлы обмена с сайтами**», вызываемых командой «**Настройки обмена с интернет-магазином**» раздела «Администрирование».


В планах обмена «**Узлы обмена с сайтом**» создан предопределенный узел с незаполненным наименованием. Он непосредственно не может использоваться в обмене с сайтом, но необходим для корректной работы других созданных планов обмена.



Меню «**Синхронизация данных**» содержит следующие пункты:

- «**Выполнить обмен данными**» — запускает сеанс обмена данными с сайтом;
- «**Показать зарегистрированные изменения**» — открывает форму просмотра товаров и заказов, данные о которых будут выгружены на сайт;
- «**Открыть лог**» — запрашивается дата, на которую требуется открыть лог. Затем на экран выводится протокол обмена с сайтом на выбранную дату;

Для создания нового узла необходимо нажать кнопку «**Создать**». Откроется форма настроек обмена с WEB-сайтом, состоящая из двух закладок: «**Режим обмена данными**» и «**Настройка параметров обмена**».

При нажатии кнопки  («**Создать новый элемент копированием текущего (F9)**») создается форма настроек с частично заполненными параметрами.

- **«Выгружать на сайт»** — данные будут выгружаться на сайт. Если выбран данный способ обмена, то необходимо указать следующие настройки:
 - **«Адрес сайта»** – указывается адрес сайта, содержащий путь до файла, например, **/bitrix/admin/1c_exchange.php**;
 - **«Имя пользователя»** — указывается логин пользователя сайта под управлением «1С-Битрикс:Управление сайтом». Пользователь должен иметь права для выполнения обмена данными, т.е. пользователь должен относиться к группе, указанной в настройках интеграции
 - **«Пароль»** — пароль пользователя;
 - Кнопка **«Проверить соединение»** – с помощью кнопки производится проверка подключения к сайту.
- **«Выгружать в каталог на диске»** — данные будут выгружаться в указанный каталог на диске. Если выбран данный способ обмена, то необходимо указать следующие настройки:
 - **«Каталог выгрузки»** — задается путь к каталогу, в который будут выгружены данные о товарах.
 - **«Файл загрузки заказов»** — задается путь к файлу, из которого будут загружены в информационную базу данные о сформированных в интернет-магазине заказах на товары.

В группе **«Хранение логов»** указывается **«Каталог логов»** — каталог, где будет храниться протокол обмена данными. Логи хранятся в разрезе дня в подчиненной папке **«reports»**.

Группа параметров **«Действия с неудачно отправленными пакетами»** содержит параметры для дозагрузки данных при сбоях:

- **«Число повторов при неудачно отправленных пакетах»** — задается количество попыток повторной отправке пакетов данных, если пакет отправился неудачно;
- **«Тайм-аут между повторами неудачно отправленных пакетов»** — задается количество секунд, которое должно пройти перед тем, как обмен снова отправит неудачно отправленный пакет данных;
- **«Продолжить отправку неудачно закончившихся пакетов при следующем обмене»** — при установленном флаге неудачно отправленные пакеты будут отправлены при следующем обмене. Сперва произойдет Звыгрузка неотправленных пакетов, а затем непосредственно сам обмен;
- **«Выполнять полную выгрузку принудительно»** — при установленном флаге при обмене будут передаваться все данные полностью.

При задании флага **«Использовать периодический обмен данными»** в группе **«Настройка автообмена»** открывается стандартная форма настройки расписания выполнения регламентного задания **«Битрикс: задание обмен с сайтом онлайн»** для автоматической передачи данных периодически без непосредственного вызова процедуры обмена. При необходимости расписание может быть изменено в данной форме, либо в форме **«Регламентные и фоновые задания»** в разделе **«Администрирование»**.

В поле **«Комментарий»**, при необходимости, указывается дополнительная информация.

Закладка «Режим обмена данными»

Закладка **«Режим обмена данными»** позволяет настроить параметры выгрузки данных.

☆ Обмен с магазином хоз. товаров (Настройк...

Основное [Пакетный Обмен для CMS 1С-Битрикс](#)

Записать и закрыть

Записать

▶ Выполнить обмен данными

Еще ▾

Наименование: Код: Код подразделения:

Режим обмена данных **Настройка параметров обмена**

Назначение

Выгрузить на сайт Выгрузить в каталог на диске

Адрес сайта:

Имя пользователя: Пароль:

Хранение логов

Каталог лога:

Выгрузить лог на сайт: Хранить файлы обмена на сайте:

Действия с неудачно отправленными пакетами ▾

Настройка автообмена

Использовать периодический обмен данными

[один день: один раз в день](#)

Комментарий:

Задание флага «**Используется в режиме реального времени**» означает, что настройка обмена используется при обмене в реальном времени. Обмен в режиме реального времени может осуществляться только для заказов (подробнее см. «[Настройка параметров для обмена документами](#)»). Запускается режим обмена в реальном времени кнопкой «**Запустить обмен в режиме реального времени**» в форме «Узлы обмена с сайтами».

Переход к настройке параметров «**Выгрузки информации о номенклатуре**» осуществляется нажатием кнопки «**Настроить**» группы «Выгрузка информации о номенклатуре». Кнопка становится доступна при задании флага «**Активировать**» в этой группе параметров. Активация данного режима дает возможность выгружать товары и информацию по ним (предложения, свойства, цены и остатки).

Переход к настройке параметров «**Выгрузки пользовательских справочников**» осуществляется нажатием кнопки «**Настроить**» группы «Выгрузка пользовательских справочников». Кнопка становится доступна при задании флага «**Активировать**» в этой группе параметров. Активация данного режима дает возможность выгружать любой справочник 1С в «Highload-блоки» сайта.

