

[Начальная страница](#) ← [ВетИС](#)

Начало работы с ВетИС в конфигурации «Торговое предприятие»

Для работы с продукцией, подлежащей сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, в системе «Торговое предприятие 7» необходимо выполнить следующие действия:

- подключиться к ФГИС «Меркурий», получить учетную запись администратора системы и электронную подпись ХС для шлюза Ветис.API;
- администратор через веб-сервис системы «Меркурий» регистрирует хозяйствующие субъекты предприятия (фирмы в терминологии товароучетной системы) и пользователей ХС с назначенными правами в системе «Меркурий». Пользователь ВетИС сопоставляется с пользователем конфигурации. Количество пользователей в товароучетной системе, которые имеют право подписывать документы, отправляемые в систему «Меркурий», определяется только политикой, принятой на предприятии: это может быть один пользователь на товароучетную систему, либо необходимое, для ведения персонального учета, количество учетных записей;
- администратор ХС через веб-сервис системы «Меркурий» регистрирует для каждого ХС необходимое количество зон ответственности (предприятий, площадок) и заводит необходимое число пользователей с нужными правами. В товароучетной системе в качестве предприятия ХС используется склад;
- администратор конфигурации «Торговое предприятие 7» выполняет настройку подключения товароучетной системы к системе «Меркурий» ([гиперссылка «ВетИС:Настройки подключения»](#)) и заполняет справочник [«ВетИС:Пользователи»](#);
- пользователь торгового предприятия заполняет справочники ВетИС:
 - [«ВетИС: Хозяйствующие субъекты»](#);
 - [«ВетИС: Предприятия»](#);
 - [«ВетИС: Продукция»](#);
 - [«ВетИС: Пункты перегрузки»](#);
 - [«ВетИС: Транспортные средства»](#);
 - [«ВетИС: Единицы измерения»](#);
 - [«ВетИС: Цели реализации»](#);
 - [«ВетИС: Активности на предприятии»](#);
 - [«ВетИС: Виды упаковки»](#);
 - справочники ВетИС с [адресной информацией](#) — «Страны», «Регионы», «Районы».
- в процессе заполнения справочников или с помощью обработки [«ВетИС: Создание сопоставлений»](#) следует установить сопоставления:
 - между элементами справочников [«ВетИС: Хозяйствующие субъекты»](#) и элементами справочников [«Фирмы»](#) и [«Контрагенты»](#);
 - между элементами справочников [«ВетИС: Предприятия»](#) и [«Склады»](#);
 - между элементами справочников [«ВетИС: Продукция»](#) и [«Номенклатура»](#);
 - между элементами справочников [«ВетИС: Единицы измерения»](#) и [«Классификатор единиц измерения»](#). При сопоставлении единиц измерения задается коэффициент перевода количества в единицах конфигурации в количество в единицах ВетИС.
- документом [«ВетИС: Остатки продукции»](#) получить для каждого предприятия своего ХС остатки продукции, зарегистрированные в ВетИС.

Last update: 2019/01/22 11:07
tp7:ветис:начало_работы https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&rev=1548144428

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&rev=1548144428

Last update: 2019/01/22 11:07

