Начальная страница ← Документы/ Производство

Перевод в производство

Документ «**Перевод в производство**» используется для перевода в производство номенклатуры (номенклатуры с дополнительной характеристикой). Документ может быть использован для преобразования одного товара в другой в случаях, когда для упрощения калькуляций товары одинаковых свойств, но разных производителей, надо объединить под одной карточкой товара.
Задача документа — списать номенклатуру хранения в единицах, указанных в табличной части «**Товары**» со склада и фирмы, указанной в шапке документа по учетной политике торгового объекта и оприходовать номенклатуру производства в единицах, указанных в поле «Единица прихода» на другой выбранный склад и фирму. А так же зафиксировать стоимость списания номенклатуры хранения, стоимость поступления и розничную сумму номенклатуры производства, если склад прихода розничный. Документ включен в модуль «**Производство**» и доступен в группе «Документы» раздела «Производство».

В шапке документа задаются следующие реквизиты:

- «**Фирма**» — фирма, хозяин товара;
- «**Склад**» — склад, где хранится товар, который переводится в производство;
- «**Фирма получатель**» — фирма, на которую переводится товар этим документом;
- «**Склад получатель**» — склад, где будет поставлена номенклатура прихода на учет;
- «**Статья расходов**» — статья справочника «**Статьи доходов и расходов**» с видом статьи «**Расход**».

Документ имеет табличную часть «**Товары**». При добавлении номенклатуры в табличную часть можно использовать кнопку «***Добавить***» или меню «**Заполнить**». Таблица имеет следующие поля:

- «**Номенклатура / Характеристика**» — номенклатура и её характеристика, которая переводится в производство. Выбирается из справочника «Номенклатура»;
- «**Единица**» — единица измерения номенклатуры;
- «**Количество**» — количество номенклатура, которая переводится в производство;
- «**Номенклатура приход / Характеристика приход**» — новая номенклатура и её характеристика, которая будет использоваться в документах модуля «Производство». Номенклатура прихода выбирается из справочника «Номенклатура», либо её карточка создается из документа «**Перевод в производство**». Если номенклатура, которая переводится в производство, ранее сопоставлялась с номенклатурой прихода, реквизит заполняется автоматически. Если таких сопоставлений было несколько, выводится список ранее сопоставленных номенклатур прихода из которых можно выбрать нужное сопоставление;
- «**Ед. приход**» — единица измерения номенклатуры прихода;
- «**Количество приход**» — количество номенклатуры прихода;
- «**Розничная цена / Розничная сумма**» — розничная цена и сумма номенклатуры. Поля выводятся в табличную часть, если склад-получатель розничный.

Нажатием кнопки  в табличную часть выводится стандартная таблица с кодами маркировки для текущей строки номенклатуры. У строки «Номенклатура приход» коды маркировки не выводятся.

Нажатием кнопки  в табличную часть выводится стандартная таблица «Серийные номера» с серийными номерами номенклатуры, которая переводится в производство. У строки «Номенклатура приход» серийные номера не выводятся, т.к. в общем случае это «**номенклатура для производства**».

При проведении документа «**Перевод в производство**» происходит проверка:
- на корректность заполнения таблицы коды маркировки (для товаров, которые должны быть списаны с указанием кодов маркировки);
- о достаточности остатка номенклатуры на фирма/склад и проводиться контроль согласно учетной политике и разрешениям пользователя.

Документ при проведении фиксирует списание номенклатуры (номенклатуры с характеристикой) с Фирмы/Склада по правилам учета. Документ при проведении фиксирует поступление номенклатуры прихода (номенклатуры с характеристикой) по документу на фирму-получатель/Склад-получатель по правилам учета.
При проведении документа списываются по остаткам коды маркировки, отмеченные в таблице «**Коды маркировки**».
При проведении документа списываются по остаткам серийные номера, отмеченные в таблице «**Серийные номера**».

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B:%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2

Last update: **2021/04/17 10:42**