Начальная страница ← ЕГАИС

УТМ – универсальный транспортный модуль

Универсальный транспортный модуль представляет собой программный комплекс, который устанавливается на компьютер, включенный в локальную сеть предприятия и имеющий выход в интернет. Через УТМ осуществляется обмен данными с ЕГАИС по фиксации движения алкоголя. Все передаваемые данные подкрепляются цифровой подписью предприятия. Сейчас у ЕГАИС есть две версии формата обмена 1.0 и 2.0. Товароучетная система сообщает в ЕГАИС номер версии обмена своего УТМ и хранит номера версий формата обмена используемые контрагентами.

УТМ имеет не высокие требованию к техническому оснащению компьютера и скорости выхода в Интернет. Однако есть ограничение. На один компьютер, с установленной операционной системой Windows 7 или выше, может быть поставлен только один УТМ. Допустимо устанавливать УТМ на компьютер, где установлена конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 7»

На одно обособленное подразделение компании, занимающейся оптовой или розничной продажей акцизного алкоголя, ставится один универсальный транспортный модуль (УТМ) независимо от количества кассовых аппаратов, которые в нем имеются.
Если фирма зарегистрирована как ИП и занимается реализацией пивоваренной продукцией, то у неё может быть только один УТМ независимо от количества торговых точек.

Если у фирмы есть несколько обособленных подразделений, осуществляющих торговлю алкогольной и спиртосодержащей продукцией, то необходимо установить несколько УТМ на разные компьютеры. Параметры связи и идентификационный номер УТМ хранятся в справочнике «**УТМ (Универсальные транспортные модули для работы с ЕГАИС)**».

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D1%81:%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5:%D1%83%D1%82%D0%BC&rev=1586689099

Last update: **2020/04/12 10:58**