

# Константа «Выгружать настройки горячих клавиш в кассы самообслуживания

Задание константы «Выгружать настройки горячих клавиш в кассы самообслуживания» включает функциональность настройки и выгрузки горячих клавиш для касс самообслуживания, работающих по протоколу кассового ПО «Кассир 5».

При заданной константе:

- в закладку «Справочники» формы «Общие настройки оборудования» («Администрирование» → «Параметры работы с оборудованием» → вкладка «KKM») добавляется ссылка на справочник «Настройки горячих клавиш КСО»;
- в справочник «Торговые объекты» добавляется закладка «KKM» с реквизитом «Настройка ГК КСО», где указывается действующая настройка горячих клавиш КСО, по которой будут выгружены горячие клавиши на кассы самообслуживания этого торгового объекта;
- на закладку «Основные» справочника «KKM» добавляется реквизит «Выгружать настройки горячих клавиш в кассу самообслуживания» с установленным флагом. Если этот флаг у ККМ снять, выгрузка горячих клавиш КСО на данную кассу осуществляться не будет.

Константа доступна в разделе «Администрирование» → «Параметры работы с оборудованием» → вкладка «KKM» → закладка «Настройки обмена с ККМ».

From:  
<https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:  
[https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7:%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%82%D1%8B%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80\\_%D0%B3%D0%BA\\_%D0%BA%D1%81%D0%BE](https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7:%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%82%D1%8B%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80_%D0%B3%D0%BA_%D0%BA%D1%81%D0%BE)



Last update: 2024/03/29 17:24