

## Выгрузка небазовых единиц по настройке в справочнике "Единицы"

Если константа «Выгрузка небазовых единиц по настройке в справочнике «Единицы» «не установлена, то любая небазовая единица товара в ККМ выгружаться не будет. Если константа установлена, то в ККМ могут быть выгружены только те небазовые единицы товаров, у которых имеется штрихкод и установлен флаг «Загружать в ККМ».

Константа доступна в разделе «Администрирование» → «Параметры работы с оборудованием» → закладка «ККМ» → вкладка «Настройки обмена с ККМ» → реквизит «Выгружать небазовые единицы».

From:  
<https://wiki.ilexx.ru/> Штрих-М: Документация  
Parameters Edit:  
[https://wiki.ilexx.ru/doc/ku.php?id=sp77%2D%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B0%D1%82%D1%88%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%85\\_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85\\_%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B8%D1%86\\_%D1%81%D0%B8%D1%8B%D0%B0%D0%B2\\_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B8%D1%86%D1%85%D1%8B](https://wiki.ilexx.ru/doc/ku.php?id=sp77%2D%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B0%D1%82%D1%88%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B8%D1%86_%D1%81%D0%B8%D1%8B%D0%B0%D0%B2_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B8%D1%86%D1%85%D1%8B)  
Last update: 2019/03/12 09:01

