
Начальная страница ← Маркировка

Справочник «ГИС МТ: Адреса серверов»

Справочник «**ГИС МТ: Адреса серверов**» содержит настройки серверов ГИС МТ зарегистрированные в конфигурации. Справочник заполняется автоматически при обновлении конфигурации. Адрес сервера указывается в паспорте участника на закладке «Адреса серверов».
Справочник «ГИС МТ: Адреса серверов» вызывается цепочкой команд: «Маркировка» → группа «Так же» → «ГИС МТ: Адреса серверов».

Для всех товарных групп, кроме табака, используется сервер «**Единый сервер ГИС МТ, кроме ТГ Табак**» с адресом **ismp.crpt.ru**. Для товарной группы «Табачная продукция» используется сервер «**Табак**» с именем **ismotp.crptech.ru**.
Форма с настройками сервера всех товарных групп, кроме товарной группы «Табачная продукция», представлена на рисунке.



«**Наименование**» — наименование товарной группы.

«**Формат АПИ**» — выбирается из предопределенного списка. Для товарной группы «Обувь» следует установить значение «ИСМП Обувь».

«**Размер получаемого пакета**» — ограничивает количество получаемых элементов за один запрос, где это возможно.

Группа параметров «**Параметры HTTP соединения**».

- «**Адрес сервера**» — адрес продуктивного сервера для маркированной продукции товарной группы «Обувь».
- «**Порт**» — если поле не заполнено, то значение по умолчанию для HTTP соединений равно 80, для защищенных HTTPS соединений – 443.
- флаг «**Защищенное соединение**» должен быть установлен — указывает на то, что будет использоваться протокол соединения HTTPS.
- «**Таймаут**» — таймаут осуществляемого соединения и операций, в секундах. Если задано значение «0» - задержка не устанавливается.
- «**Пользователь**»/«**Пароль**» — реквизит выхода на сервер ГИС МТ.
- флаг «**Использовать аутентификацию ОС**» — для HTTP соединения на сервере используется аутентификация NTLM или Negotiate.
- флаг «**Использовать прокси**» — для соединения с сервером используется Прокси. При установки флага становятся доступны реквизиты группы параметров «Параметры прокси».

Группа параметров «**Параметры прокси**» доступна при установленном флаге «Использовать прокси».

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0:%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2

Last update: **2020/12/06 18:28**