

[Начальная страница](#) ← [Маркировка](#)

## Справочник «ГИС МТ: Адреса серверов»

Справочник «**ГИС МТ: Адреса серверов**» содержит настройки серверов ГИС МТ зарегистрированные в конфигурации. Справочник заполняется автоматически при обновлении конфигурации. Адрес сервера указывается в [паспорте участника](#) на закладке «Адреса серверов».

Справочник «ГИС МТ: Адреса серверов» вызывается цепочкой команд: «Маркировка» → группа «Так же» → «ГИС МТ: Адреса серверов».

Для всех товарных групп, кроме табака, используется сервер «**Единый сервер ГИС МТ, кроме ТГ Табак**» с адресом **ismp.crpt.ru**. Для товарной группы «Табачная продукция» используется сервер «**Табак**» с именем **ismotp.crp.tech.ru**.

Форма с настройками сервера всех товарных групп, кроме товарной группы «Табачная продукция», представлена на рисунке.

★ ГИС МТ: Адрес сервера (создание) \*

Записать и закрыть    Записать    Еще ?

Наименование:

Формат АПИ:

Размер получаемого пакета:  200 ?

**Параметры HTTP соединения**

Адрес сервера:  goods.crpt.ru    Порт:  0 ?  Защищенное соединение ?

Таймаут:  0 ?  Использовать прокси ?

Пользователь:   Использовать аутентификацию ОС ?

Пароль:

**Параметры прокси**

Адрес сервера:  Порт:  0 ?

Пользователь:   Использовать аутентификацию ОС ?

Пароль:

«**Наименование**» — наименование товарной группы.

«**Формат АПИ**» — выбирается из предопределенного списка. Для товарной группы «Обувь» следует установить значение «ИСМП Обувь».

«**Размер получаемого пакета**» — ограничивает количество получаемых элементов за один запрос, где это возможно.

Группа параметров «**Параметры HTTP соединения**».

- «**Адрес сервера**» — адрес продуктивного сервера для маркированной продукции товарной группы «Обувь».
  - «**Порт**» — если поле не заполнено, то значение по умолчанию для HTTP соединений равно 80, для защищенных HTTPS соединений – 443.
  - флаг «**Защищенное соединение**» должен быть установлен — указывает на то, что будет использоваться протокол соединения HTTPS.
  - «**Таймаут**» — таймаут осуществляемого соединения и операций, в секундах. Если задано значение «0» - задержка не устанавливается.
  - «**Пользователь**»/«**Пароль**» — реквизит выхода на сервер ГИС МТ.
  - флаг «**Использовать аутентификацию ОС**» — для HTTP соединения на сервере используется аутентификация NTLM или Negotiate.
  - флаг «**Использовать прокси**» — для соединения с сервером используется Прокси. При установки флага становятся доступны реквизиты группы параметров «Параметры прокси».

Группа параметров «**Параметры прокси**» доступна при установленном флаге «Использовать прокси».

From:  
<https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

