

[Начальная страница](#) ← [Модули ТП7](#) ← [Модуль «Кассир»](#)

Настройка ККМ типа «Гранула «Штрих-М Кассир»»

Настроить ККМ для рабочего места кассира следует до запуска модуля «Кассир» на выполнение.

При создании рабочего места кассира в справочник «ККМ» автоматически записывается ККМ типа «Гранула «Штрих-М Кассир»». Выполните редактирование реквизитов созданной кассы. Отдельные пункты в настройке ККМ такого типа не доступны для изменения.

← → ККМ (создание)

Записать и закрыть Записать Дополнительно ▾

Наименование: Гранула "Штрих-М Кассир" № 1 Логический номер: 1 Код: Выключена

Основная Параметры Связи ККМ Выгрузка в ККМ

Тип ККМ: Гранула "Штрих-М Кассир" Торговый объект: Магазин "Продукты"

Настройки ККМ

Контроль остатков: ▾

Настройка ККМ: ▾

Горячие клавиши: ▾

Параметры обмена с ККМ

Способ обмена данными: Обмен по локальной сети

Узел для обмена данными: ▾

Заводские данные ККМ

Заводской номер ККМ: ▾

Заводской номер ФН: ▾

Регистрационные данные

На кассе установлено несколько касс

Рег. номер: ▾

ОФД: ▾

Фирма: ▾

Настройки ККМ (создание)

Выбрать Создать

Поиск (Ctrl+F) x

Еще ▾ ?

Наименование	Тип ККМ	Код
--------------	---------	-----

Наименование: ▾ Код: ▾

Тип ККМ: Гранула "Штрих-М Кассир"

Записать и закрыть Записать

Еще ▾ ?

Если в справочнике «ККМ» есть другие кассы — задайте уникальный номер для новой кассы (реквизит «**Логический номер**»).

Задайте значение реквизита «**Настройка ККМ**». Для этого после нажатия кнопки «→» («**Выбрать из списка**») выберите или создайте настройку для ККМ типа «Гранула «Штрих-М: Кассир»».

На закладке «**Параметры**» задайте флаги «**При снятии отчета о продажах автоматически отражать внесение и выплаты в кассе предприятия**» и «**Автоматическая инкассация**», при необходимости.

Чтобы закладка «**Связи ККМ**» была доступна, надо записать элемент в справочнике нажатием кнопки «**Записать**».

На закладке «**Связи ККМ**» следует задать склад и фирму, которой принадлежит склад «привязанный» к ККМ. Также следует задать номер секции.

Основная Параметры **Связи ККМ** Выгрузка в ККМ

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

Склад	Секция	Фирма	№ ФР
Торговый зал (Магазин "Продукты")	1	ООО «Центр кассовых техн...	

Перед сохранение настроек ККМ следует установить переключатель «Включена»/«Выключена» в положение «**Включена**».

После настройки ККМ рабочего места кассира необходимо **настроить набор прав для программы «Штрих-М: Кассир»** и **добавить пользователя программы «Штрих-М: Кассир»**.

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8:%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BA%D0%BC&rev=1589800955

Last update: 2020/05/18 14:22

