

[Начальная страница](#) ← [Модули, Web и Http-сервисы](#) ← [Модуль «Кассир»](#)

## Настройка ККМ типа «Гранула «Штрих-М Кассир»»

Настроить ККМ для рабочего места кассира следует до запуска модуля «Кассир» на выполнение.

При создании рабочего места кассира в справочник «ККМ» автоматически записывается ККМ типа «Гранула «Штрих-М Кассир»». Выполните редактирование реквизитов созданной кассы. Отдельные пункты в настройке ККМ такого типа не доступны для изменения.

← → ККМ (создание)

Записать и закрыть Записать Дополнительно ▾

Наименование: Гранула "Штрих-М Кассир" № 1 Логический номер: 1 Код: Выключена

Основная Параметры Связи ККМ Выгрузка в ККМ

Тип ККМ: Гранула "Штрих-М Кассир" Торговый объект: Магазин "Продукты"

Настройки ККМ

Контроль остатков: ▾

Настройка ККМ: ▾

Горячие клавиши: ▾

Заводские данные ККМ

Заводской номер ККМ: ▾

Заводской номер ФН: ▾

Регистрационные данные

На кассе установлено несколько касс

Рег. номер: ▾

ОФД: ▾

Фирма: ▾

Настройки ККМ (1С:Предприятие)

Выбрать Создать Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Наименование ↓ Тип ККМ Код

Настройки ККМ (создание) (1С:Предприятие)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование: ▾ Код: ▾

Тип ККМ: Гранула "Штрих-М Кассир"

Если в справочнике «ККМ» есть другие кассы — задайте уникальный номер для новой кассы (реквизит «Логический номер»).

Задайте значение реквизита «Настройка ККМ». Для этого после нажатия кнопки «→» («Выбрать из списка») выберите или создайте настройку для ККМ типа «Гранула «Штрих-М: Кассир»».

На закладке «Параметры» задайте флаги «При снятии отчета о продажах автоматически отражать внесение и выплаты в кассе предприятия» и «Автоматическая инкассация», при необходимости.

Чтобы закладка «Связи ККМ» была доступна, надо записать элемент в справочнике нажатием кнопки «Записать».

На закладке «Связи ККМ» следует задать склад и фирму, которой принадлежит склад «привязанный» к ККМ. Также следует задать номер секции.

Основная	Параметры	<b>Связи ККМ</b>	Выгрузка в ККМ
Добавить		↑ ↓	Еще ▾
Склад	Секция	Фирма	№ ФР
Торговый зал (Магазин "Продукты")	1	ООО «Центр кассовых техн...	

Перед сохранение настроек ККМ следует установить переключатель «Включена»/«Выключена» в положение «**Включена**».

После настройки ККМ рабочего места кассира необходимо **настроить набор прав для программы «Штрих-М: Кассир»** и **добавить пользователя программы «Штрих-М: Кассир»**.

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: [https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8:%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C\\_%D0%BA%D0%BA%D0%BC&rev=1600283233](https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8:%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BA%D0%BC&rev=1600283233)

Last update: 2020/09/16 22:07

