


[Начальная страница](#) ← [Модули, Web и Http-сервисы](#) ← [Модуль «Кассир»](#)

Настройка ККМ типа «Гранула «Штрих-М Кассир»»

Настроить ККМ для рабочего места кассира следует до запуска модуля «Кассир» на выполнение.

При создании рабочего места кассира в справочник «ККМ» автоматически записывается ККМ типа «Гранула «Штрих-М Кассир»». Выполните редактирование реквизитов созданной кассы. Отдельные пункты в настройке ККМ такого типа не доступны для изменения.



Если в справочнике «ККМ» есть другие кассы — задайте уникальный номер для новой кассы (реквизит **Логический номер**).

Задайте значение реквизита **Настройка ККМ**. Для этого после нажатия кнопки «» («**Выбрать из списка**») выберите или создайте настройку для ККМ типа «Гранула «Штрих-М: Кассир»».

На закладке **Параметры** задайте флаги **При снятии отчета о продажах автоматически отражать внесение и выплаты в кассе предприятия** и **Автоматическая инкассация**, при необходимости.

Чтобы закладка **Связи ККМ** была доступна, надо записать элемент в справочнике нажатием кнопки **Записать**.

На закладке **Связи ККМ** следует задать склад и фирму, которой принадлежит склад «привязанный» к ККМ. Также следует задать номер секции.

Основная	Параметры	Связи ККМ	Выгрузка в ККМ
Добавить	↑ ↓		Еще ▾
Склад	Секция	Фирма	№ ФР
Торговый зал (Магазин "Продукты")	1	ООО «Центр кассовых техн...	

Перед сохранение настроек ККМ следует установить переключатель «Включена»/«Выключена» в положение «**Включена**».

После настройки ККМ рабочего места кассира необходимо **настроить набор прав для программы «Штрих-М: Кассир»** и **добавить пользователя программы «Штрих-М: Кассир»**.

From:
<https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация
Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%BC%D0%BE%D0%84%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BA%D0%80%D1%81%D0%81%D0%BB%D1%80%D0%BD%D0%80%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BC&rev=1600283233
Last update: 2020/09/16 22:07

