

[Начальная страница](#) ← [Модули ТП7](#)

Модуль «Кассир»

Модуль «Кассир» предназначен для расширения функционала товароучетной программы за счет внедрения функционала «Штрих-М: Кассир 5 (Базовая версия)». Позволяет сочетать в одной информационной базе функциональность как фронт-офисных, так и товароучётных программ, предназначенных для малых предприятий. Модуль ориентирован на бизнес без разделения функций кассира и товароведа, позволяет сэкономить площадь под рабочее место товароведа.

Для подключения модуля в конфигурации необходимо:

1. [Создать рабочее место кассира](#);
2. [Выполнить настройку ККМ с типом «Гранула «Штрих-М Кассир»»](#);
3. [Настроить наборы прав для программы «Штрих-М: Кассир»](#);
4. [Добавить одного или нескольких пользователей программы «Штрих-М: Кассир»](#);
5. [Перейти из интерфейса «Торговое предприятие 7» в интерфейс «Кассир», выполнить первоначальную настройку «Кассир» и авторизоваться на кассе.](#)

Для запуска модуля «Кассир» можно использовать:

- команду **«Перезапустить в режиме «Штрих-М: Кассир»»** на Начальной странице конфигурации «Торговое предприятие 7»;
- команду **«Включить интерфейс кассира»** в группе «Сервис» раздела «Администрирование».

Примечание. Упрощенный переход в режим «Кассир» работает с версии 7.0.14 и выше.

После выполнения команды смены интерфейса, модуль «Кассир» загружается в режиме обычного приложения. При первом запуске приложения потребуются [первоначальная настройка «Кассир»](#). При последующих загрузках сразу выводится форма для авторизации пользователя программы «Штрих-М: Кассир».

Если система при загрузке выдает сообщение:

«ККМ, указанная в настройках оборудования для текущего рабочего места, выключена. Запуск в режиме «Кассир» невозможен.», следует:

- загрузить заново конфигурацию «Торговое предприятие 7»;
- исправить настройки ККМ с типом «Гранула «Штрих-М Кассир»»;
- повторно выполнить команду **«Включить интерфейс кассира»** или **«Перезапустить в режиме «Штрих-М: Кассир»»**.

Для обратного перехода из интерфейса «Кассир» в интерфейс «Торговое предприятие 7» следует использовать пункт **«Перейти в ТП»** меню «Супервизор».

При загрузке интерфейса ТП7 автоматически выполнится авторизация пользователя, под которым выполнялся переход в «Кассир».

Если выбран пункт **«Выйти в ОС»** меню «Супервизор», приложение «Кассир» и конфигурация «Торговое предприятие 7» закрываются.

Last update: 2020/05/18 15:32 tp7:модули:кассир <https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8:%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80&rev=1589805133>

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: <https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8:%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80&rev=1589805133>

Last update: 2020/05/18 15:32

