

[Начальная страница](#) ← [Web и Http-сервисы](#) / [HTTP-сервис «ККМTransfer»](#)

Настройка ККМ на обмен данными через HTTP-сервис

Для работы с с HTTP-сервисом в товароучетной системе следует настроить ККМ на обмен данными через HTTP-сервис.

В справочнике «**ККМ**» («Справочники» → группа «Торговое оборудование» → «ККМ», либо «Администрирование» → «Параметры работы с оборудованием» → вкладка «ККМ» → закладка «Справочники» → «ККМ») следует выбрать нужную запись и в группе «Параметры работы ККМ» закладки «Основные» для реквизита «**Способ обмена данными**» выбрать строку «**Обмен через HTTP-сервис**».

Если предполагается оперативно получать с ККМ данные о текущих продажах, следует установить флаг «**Формировать текущие продажи**» на закладке «**Настройки обмена**» справочника «**ККМ**».

Так же следует настроить работу регламентных заданий «[ККМ: Обработка транзакций ККМ \(ККМTransfer\)](#)» и «[ККМTransfer: Ночной регламент \(удаление обработанных транзакций и запросов\)](#)».

Если с одним складом работают несколько ККМ, следует задать флаг «**Синхронизировать остатки на кассах через HTTP-сервис**» «Администрирование» → «Параметры работы с оборудованием» → вкладка «ККМ» → закладка «Настройка обмена с ККМ» → группа «Параметры HTTP-Сервис».

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:

https://wiki.ilexx.ru/docu.php?id=tp7-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BE%D0%BE-%D0%BC_online_%D0%BA%D0%BA%D0%BC%D1%80%D0%80%D0%81%D0%BE%D1%82%D0%80_%D1%81_http_%D0%8D%D0%80%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%89%D0%8A%D0%80_%D0%8A%D0%8A%D0%8C%rev=164940073

Last update: 2022/04/08 09:52

