Начальная страница ← Обработки ← обработка «ВетИС: Создание сопоставлений»

Закладка «Единицы классификатора»

Закладка «**Единицы классификатора**» обработки «**Создание сопоставлений**» позволяет сопоставить элементы справочника «Классификатор единиц измерения» и справочника «ВетИС: Единицы измерения» (закладка «Единицы классификатора»), а также задать коэффициент пересчета из единицы измерения классификатора в единицу измерения продукции ВетИС.

Нажатием кнопки «***Добавить***» в табличную часть закладки добавляется новая строка, в которой надо указать:

- «Единицу классификатора» — выбирается из справочника «88Классификатор единиц измерения88»;
- «Единицу измерения ВетИС» — выбирается из справочника «**ВетИС: Единицы измерения**»;
- «Коэффициент единицы ВетИС» — задать числовое значение коэффициента пересчета единиц измерения конфигурации в единицу измерения ВетИС.

В правой графе строки табличной части закладки выводится справочная информация: чему равна единица Ветис в единицах измерения номенклатуры и чему равна единица конфигурации в единицах измерения Ветис.

Режим автоматического заполнения табличной части закладки определяется выбранной позицией меню кнопки «***Заполнить***»:

- «**По существующим связям**»;
- «**Из справочника «ВетИС: Единицы измерения»**»;
- «**Единицы по совпадению наименований**».

При выборе позиции меню «**По существующим связям**» табличная часть закладки заполняется элементами справочника «ВетИС: Единицы измерения», для которых выполнено сопоставление с единицами «Классификатора единиц измерения». Это позволяется изменить связь или коэффициент пересчета, между какими-то элементами справочников, либо убрать сопоставление. Если в табличной части закладки есть данные, пользователю выдается предупреждающее сообщение: «*Очищать таблицу единиц классификатора?*» с тремя световыми кнопками: «***Да***», «***Нет***», «***Отмена***».

При выборе позиции меню «**Из справочника «ВетИС: Единицы измерения**«» графа «Единица измерения ВЕТИС» заполняется элементами справочника «ВетИС: Единицы измерения» созданных обработкой «ВетИС: Загрузка справочников», а в графе «Единица классификатора» указывается связанная с ней единица конфигурации, если такая связь установлена. Если связь не установлена, графа «Единица классификатора» будет не заполнена. Двойным щелчком мыши в графе «Единица классификатора» нужной строки вызывается справочник «**Классификатор единиц измерения**» и в нем следует выбрать подходящую единицу измерения, либо вручную ввести подходящее наименование единицы измерения из классификатора конфигурации. Затем следует задать коэффициент пересчета в единицу ВетИС.
Эта процедура выполняется для всех нужных строк графы «Единицы измерения ВЕТИС», где не установлено сопоставление с единицами конфигурации.

После нажатия кнопки «***Заполнить регистр «ВетИС: Коэффициенты пересчета в единицы учета***» устанавливается связь между элементами справочников, для которых указано сопоставление. На экран выводится сообщение «*Создание сопоставлений единиц классификатора и единиц ВетИС завершено*» со световой кнопкой «***Ok***». В разделе «Сообщения» выводятся наименования единицы измерения и единица ВетИС для которой установлено сопоставление.

Если позиция меню «**Из справочника «ВетИС: единицы измерения»**» вызывается при заполненной табличной части, на экран выводится сообщение «*Перезаполнять заполненные единицы*» с тремя световыми кнопками: «***Да***», «***Нет***», «***Отмена***».

При выборе позиции меню «**Единицы измерения по совпадению наименований**» табличная часть закладки заполняется элементами справочника «ВетИС: Единицы измерения», для которых найдено совпадение с наименованием элементов справочника «Классификатора единиц измерения» конфигурации. После нажатия кнопки «***Заполнить регистр «ВетИС: Коэффициенты пересчета в единицы учета***» устанавливается сопоставление между выведенными элементами справочников.

Нажатием кнопки «***Очистить***» можно удалить информацию из табличной части закладки. На экран выводится сообщение «*Очистить таблицу единиц измерения*» с двумя световыми кнопками: «***Да***», «***Нет***».

Для удаления строки табличной части следует выполнить команду «***Удалить***» контекстного меню.
Если установить флажок в графе «**Удалить**», при нажатии кнопки «**//Заполнить регистр «ВетИС: Коэффициенты пересчета в единицы учета //**» для этих строки будет удалена связь единицы номенклатуры и единицы ВетИС.

Нажатием кнопки  флажок устанавливается у всех строк табличной части.

Нажатием кнопки  флажок удаляется у всех строк таблицы.

Нажатием кнопок  и  можно переставить строки таблицы в желаемом порядке.

