

[Начальная страница](#) ← [Справочники](#) ← Группа справочников «[ВетИС](#)»

Справочник «ВетИС: Хозяйствующие субъекты»

Справочник «**Хозяйствующие субъекты**» вызывается цепочкой команд: раздел «ВетИС» → «Справочники» → «ВетИС: Хозяйствующие субъекты». Он предназначен для записи в конфигурацию фирм, участников рынка по производству и реализации продукции подконтрольной Россельхознадзору. В окне справочника отражаются реквизиты хозяйствующих субъектов справочника.

Раздел «**ВетИС**» добавляется в интерфейс системы установкой флага у константы «**Использовать ВетИС**» («Администрирование» → «Настройки учета» → «Основные» → «Использовать ВетИС») и задания реквизита «**Основной хозяйствующий субъект**» закладки «**ВетИС**» в «Настройке работы с ГИС» раздела «Администрирование».

Для задания реквизитов «**Основной хозяйствующий субъект**» и других своих ХС следует использовать гиперссылку «[ВетИС: Настройки подключения](#)» закладки «**ВетИС**» в «Настройке работы с ГИС» раздела «Администрирование».

Автоматизированное заполнение справочника выполняется обработкой «[ВетИС: Загрузка справочников](#)».

Ручное создание элемента справочника «**Хозяйствующие субъекты**» описано ниже.

Следует учитывать, что для корректной работы конфигурации по учету подконтрольной продукции всем элементам справочника «**Хозяйствующие субъекты**» должны быть сопоставлены фирмы и контрагенты, зарегистрированные в базе торгового предприятия.

Ручное создание элемента справочника «**ВетИС: Хозяйствующие субъекты**» осуществляется командой «**Создать**» в форме справочника. Пользователю открывается форма для ввода наименования ХС и ввода его реквизита «**GUID**».

Данные для заполнения нужных полей формы высыпаются на адрес организации при её регистрации в системе «Меркурий». Поля обязательные для заполнения:

- **Наименование** — наименование ХС в системе «Меркурий» (при выявлении разнотечения с регистрационной записью в системе «Меркурий» реквизит обновится автоматически);
- **GUID** — уникальный и постоянный 32-х значный идентификатор, который присваивается ХС автоматически при добавлении записи в базу системы «Меркурий».

После нажатия кнопки «**Обновить из ВетИС**» автоматически заполняются из системы «Меркурий» регистрационные данные ХС. Становится доступной закладка «**Связь с предприятиями**».

Запись реквизитов ХС из его учетной записи в системе «Меркурий» позволяет проверить корректность как параметров связи с системой, так и убедиться в правильности налоговых реквизитов фирмы, записанных в базе системы «Меркурий».

При нажатии кнопки «**Обновить из ВетИС**» так же автоматически заполняется поле «**UUID**» — текущий идентификационный номер ХС в системе «Меркурий». Он, в отличие от реквизита «**GUID**», меняется при изменении реквизитов ХС (переименовании, изменении адреса и т.п.).

В закладке «**Связь с предприятиями**» указываются предприятия (склады по терминологии ТП) принадлежащие данному ХС. Добавить новое предприятие можно вручную командой «**Создать**», либо обработкой [ВетИС: Создание связи площадок](#).

From: https://kkm.solutions/wiki/ - Штрих-М: Документация

Permanent link: https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%81%D1%85%D1%81

Last update: 2019/02/18 18:30

