Начальная страница ← Справочники ← Группа справочников «ВетИС»

Справочник «ВетИС: Хозяйствующие субъекты»

Справочник «**Хозяйствующие субъекты**» вызывается цепочкой команд: раздел «ВетИС» → «Справочники» → «ВЕТИС: Хозяйствующие субъекты». Он предназначен для записи в конфигурацию фирм, участников рынка по производству и реализации продукции подконтрольной Россельхознадзору. В окне справочника отражаются реквизиты хозяйствующих субъектов справочника.
Раздел «**ВетИС**» добавляется в интерфейс системы установкой флага у константы «**Использовать ВЕТИС**» («Администрирование» → «Настройки учета» → «Основные» → «Использовать ВетИС») и задания реквизитов «**Основной хозяйствующий субъект**».
Для задания реквизитов «**Основной хозяйствующий субъект**» и других своих ХС следует использовать гиперссылку «**ВетИС: Настройки подключения**» закладки «**ВетИС**» в «Настройке работы с ГИС» раздела «Администрирование».

Автоматизированное заполнение справочника выполняется обработкой «ВетИС: Загрузка справочников».
Ручное создание элемента справочника «**Хозяйствующие субъекты**» описано ниже.

Следует учитывать, что для корректной работы конфигурации по учету подконтрольной продукции всем элементам справочника «**Хозяйствующие субъекты**» должны быть сопоставлены фирмы и контрагенты, зарегистрированные в базе торгового предприятия.

Ручное создание элемента справочника «**ВЕТИС: Хозяйствующие субъекты**» осуществляется командой «***Создать***» в форме справочника. Пользователю открывается форма для ввода наименования ХС и ввода его реквизита «**GUID**».

Данные для заполнения нужных полей формы высылаются на адрес организации при её регистрации в системе «Меркурий». Поля обязательные для заполнения:

- **Наименование** — наименование ХС в системе «Меркурий» (при выявлении разночтения с регистрационной записью в системе «Меркурий» реквизит обновится автоматически);
- **GUID** — уникальный и постоянный 32-х значный идентификатор, который присваивается ХС автоматически при добавлении записи в базу системы «Меркурий».

После нажатия кнопки «***Обновить из ВетИС***» автоматически заполняются из системы «Меркурий регистрационные данные ХС. Становится доступной закладка «**Связь с предприятиями**».
Запись реквизитов ХС из его учетной записи в системе «Меркурий» позволяет проверить корректность как параметров связи с системой, так и убедиться в правильности налоговых реквизитов фирмы, записанных в базе системы «Меркурий».

При нажатии кнопки «***Обновить из ВетИС***» так же автоматически заполняется поле «**UUID**» — текущий идентификационный номер ХС в системе «Меркурий». Он, в отличие от реквизита «**GUID**», меняется при изменении реквизитов ХС (переименовании, изменении адреса и т.п.).

В закладке «**Связь с предприятиями**» указываются предприятия (склады по терминологии ТП) принадлежащие данному ХС. Добавить новое предприятие можно вручную командой «***Создать***», либо обработкой ВетИС: Создание связи площадок.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8:%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81:%D1%85%D1%81&rev=1545667856

Last update: **2018/12/24 16:10**