

[Начальная страница](#) ← [Справочники](#) ← Группа справочников «[Номенклатура](#)» ← [Номенклатура](#)

Создание номенклатурной группы

Создание номенклатурной группы может быть выполнено следующими приемами.

Создание группы первого уровня:

- Установить курсор на строке «Номенклатура». Щелчком правой кнопки мыши вызвать контекстное меню. Выбрать позицию «**Создать группу**»;
- Установить курсор на строке «Номенклатура». Нажать «горячую» клавишу «Ctrl+F9»;
- Установить курсор на строке «Номенклатура». Нажать кнопку «Ещё» в левой части справочника. Выбрать в меню позицию «**Создать группу**».

Создание подгруппы:

- Использовать вышеприведенные приёмы, но курсор установить на строку с названием группы;
- Двойной щелчок мыши на строке с названием группы.

При создании номенклатурной группы будет открыта форма, в которой следует задать наименование группы и выбрать шаблоны заполнения реквизитов и ввода наименований:

- **Наименование** — наименование создаваемой группы номенклатуры;
- **Группа** — группа справочника «Номенклатура», в которую будет входить создаваемая номенклатурная группа;
- **Код** — код создаваемой группы номенклатуры, задается автоматически при записи создаваемой группы в базу данных;
- **Шаблоны заполнения реквизитов** — выбирается из справочника «[Шаблоны заполнения реквизитов номенклатуры](#)»;
- **Шаблон ввода наименования** — в поле указывается шаблон, по которому будет заполнено поле «Наименование» всех позиций номенклатурной группы, выбирается из справочника «[Шаблоны наименований](#)»;
- **Загружать в ККМ** — флаг, определяющий, будет ли информация о товарах номенклатурной группы загружаться в ККМ.

При создании номенклатурной подгруппы будет открыта эта же форма, но поле «Группа» уже будет заполнено именем группы.

Если установлена дополнительная функциональность «**Автопополнение торгового зала**» («Администрирование» → «Настройки учета» → вкладка «Дополнительная функциональность» → флаг «Автопополнение торгового зала»), в форму создания группы номенклатуры добавляется группа параметров «**Настройки пополнения склада товаров группы**».

←

→

☆ Вода (Номенклатура) *

🔗

⋮

✕

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

?

Наименование:

Вода

Код:

88

Группа:

▾

🔗

Шаблон заполнения реквизитов:

▾

...

✕

🔗

Шаблон ввода наименования:

▾

...

✕

🔗

Загружать в ККМ:

☒

✓ Настройки пополнения склада товаров группы

Редактирование параметров группы осуществляется непосредственно в обработке

Настройки пополнения торгового зала

Показывать параметры автопополнения по...

Торговый объект:

Магазин "Продукты"

▾

🔗

Склад:

Торговый зал (Магазин "Т

▾

🔗

В форме будут выведены параметры пополнения, действующие по указанному торговому объекту и складу. Для просмотра и редактирования параметров укажите торговый объект и склад.

Параметры для расчета пополнения склада

Объем полки:

80,000

Максимальное количество базовых единиц номенклатуры, которое должно находиться в торговом зале. При формировании заявок на перемещение количество в торговом зале будет пополняться до указанного количества.

Порог полки:

30,000

Величина остатка в торговом зале, при достижении которого номенклатура будет попадать в заявки на перемещение для пополнения торгового зала. Может быть задан как в количестве базовых единиц, так и в процентах от объема полки

Порог полки в %:

37,500

☒ Не использовать характеристики

При установленном флаге, заявка на перемещение будет формироваться без указания характеристики номенклатуры. Флаг следует устанавливать в случаях, когда характеристики являются служебным разрезом учета и не влияют на потребительские свойства товара (МРЦ у сигарет, дата производства товара и т.п.)

☐ Не копировать настройки родителя

При установленном флаге параметры для расчета количества пополнения склада не будут изменяться при редактировании параметров у группы, в которую входит номенклатура.

☐ Отключено

При установленном флаге номенклатура исключается из расчетов пополнения остатка на складе.

Изменен: ТП7_Заведующий

23.06.2022 8:12:57

В данной группе параметров для указанного торгового объекта и розничного склада выводятся реквизиты с параметрами расчета количества номенклатуры при автопополнении торгового зала товарами этой группы. Для каждого розничного склада могут быть заданы индивидуальные критерии расчета.

Если у заданного торгового объекта не сформирована «схема пополнения склада», то у реквизита «**Склад**» выводится предупреждающее сообщение и он будет не доступен для выбора. Потребуется, на закладке «Пополнение склада» торгового объекта, указать для нужных розничных складов роль «**Торговый зал**».

Редактирование параметров для расчета количества товаров при автопополнении осуществляется в обработке «**КТЗ: Настройки пополнения торгового зала**», которая вызывается из формы нажатием кнопки «**Настройки пополнения торгового зала**». Обработка открывается с заполненными фильтрами «Торговый объект» и «Склад». Поэтому эти фильтры следует предварительно задать в реквизитах «**Торговый объект**» и «**Склад**».

В группе параметров «**Параметры для расчета пополнения склада**» отображаются параметры для расчета автопополнения товара, которые будут присваиваться всем новым товарам, добавляемых в эту группу номенклатуры. Данные параметры так же отображаются

<https://kkm.solutions/wiki/>

Printed on 2025/06/12 01:38

на вкладке «**Автопополнение склада**» карточки товара.

При перемещении номенклатуры в другую группу у номенклатуры перезаписываются параметры пополнения склада из новой родительской группы.

Если на вкладке «**Автопополнение склада**» карточки товара установлен флаг «**Индивидуальные настройки**», то параметры, заданные для номенклатуры, имеют приоритет в расчете, перед настройками вышестоящей группы.

При изменении параметров группы соответственно изменяются параметры вложенных групп и элементов. Только там, где не задан приоритет индивидуальных настроек.

В форме создания/редактирования группы номенклатуры отображаются следующие параметры расчета автопополнения склада, указанного в реквизите «**Склад**»:

- «**Объем полки**» — максимальное количество базовых единиц номенклатуры, которое должно находиться в торговом зале и которое должна поддерживать система в торговом зале. При формировании заявок на перемещение количество товара в торговом зале будет пополняться до указанного количества;
- «**Порог полки**» — величина остатка в торговом зале, при достижении которого номенклатура будет попадать в заявки на перемещение для пополнения торгового зала. Задается в базовых единицах. Заполнение поля «Порог полки» автоматически пересчитывает поле «Порог полки %»;
- «**Порог полки %**» — величина остатка в торговом зале, при достижении которого номенклатура будет попадать в заявки на перемещение для пополнения торгового зала. Задается в процентах. Заполнение поля «Порог полки %» автоматически пересчитывает поле «Порог полки», значение которого округляется до целого. Если значение реквизита не задано, считается что задано значение 100%, т.е. товар на полке будет пополняться сразу, как только что-то продадут;
- «**Не использовать характеристики**» — при установленном флаге, заявка на перемещение будет формироваться без указания характеристики номенклатуры. Флаг следует устанавливать в случаях, когда характеристики являются служебным разрезом учета и не влияют на потребительские свойства товара (МРЦ у сигарет, дата производства товара и т.п.);
- «**Не копировать настройки родителя**» — при установленном флаге параметры для расчета количества пополнения склада не будут изменяться при редактировании параметров у группы, в которую входит номенклатура;
- «**Отключено**» — при установленном флаге номенклатура исключается из расчетов пополнения остатка на складе;
- «**Изменен**» — показываются автор и дата последнего изменения параметров автопополнения товаров группы номенклатуры.

