Начальная страница ← Справочники ← Группа справочников «Номенклатура» ← Номенклатура

Создание номенклатурной группы

Создание номенклатурной группы может быть выполнено следующими приемами.

Создание группы первого уровня:

- Установить курсор на строке «Номенклатура». Щелчком правой кнопки мыши вызвать контекстное меню. Выбрать позицию «***Создать группу***»;
- Установить курсор на строке «Номенклатура». Нажать «горячую» клавишу «Ctrl+F9»;
- Установить курсор на строке «Номенклатура». Нажать кнопку «Ещё» в левой части справочника. Выбрать в меню позицию «***Создать группу***».

Создание подгруппы:


- Использовать вышеприведенные приёмы, но курсор установить на строку с названием группы;
- Двойной щелчок мыши на строке с названием группы.

При создании номенклатурной группы будет открыта форма, в которой следует задать наименование группы и выбрать шаблоны заполнения реквизитов и ввода наименований:

- **Наименование** — наименование создаваемой группы номенклатуры;
- **Группа** — группа справочника «Номенклатура», в которую будет входить создаваемая номенклатурная группа;
- **Код** — код создаваемой группы номенклатуры, задается автоматически при записи создаваемой группы в базу данных;
- **Шаблоны заполнения реквизитов** — выбирается из справочника «Шаблоны заполнения реквизитов номенклатуры»;
- **Шаблон ввода наименования** — в поле указывается шаблон, по которому будет заполнено поле «Наименование» всех позиций номенклатурной группы, выбирается из справочника «Шаблоны наименований»;
- **Загружать в ККМ** — флаг, определяющий, будет ли информация о товарах номенклатурной группы загружаться в ККМ.

При создании номенклатурной подгруппы будет открыта эта же форма, но поле «Группа» уже будет заполнено именем группы.

Если установлена дополнительная функциональность «**Автопополнение торгового зала**» («Администрирование» → «Настройки учета» → вкладка «Дополнительная функциональность» → флаг «Автопополнение торгового зала»), в форму создания группы номенклатуры добавляется группа параметров «**Настройки пополнения склада товаров группы**».



В данной группе параметров для указанного торгового объекта и розничного склада выводятся реквизиты с параметрами расчета количества номенклатуры при автопополнении торгового зала товарами этой группы. Для каждого розничного склада могут быть заданы индивидуальные критерии расчета.
Если у заданного торгового объекта не сформирована «схема пополнения склада», то у реквизита «**Склад**» выводится предупреждающее сообщение и он будет не доступен для выбора. Потребуется, на закладке «Пополнение склада» торгового объекта, указать для нужных розничных складов роль «**Торговый зал**».

Редактирование параметров для расчета количества товаров при автопополнении осуществляется в обработке «**КТ3: Настройки пополнения торгового зала**», которая вызывается из формы нажатием кнопки «***Настройки пополнения торгового зала***». Обработка открывается с заполненными фильтрами «Торговый объект» и «Склад». Поэтому эти фильтры следует предварительно задать в реквизитах «**Торговый объект**» и «**Склад**».

В группе параметров «**Параметры для расчета пополнения склада**» отображаются параметры для расчета автопополнения товара, которые будут присваиваться всем новым товарам, добавляемых в эту группу номенклатуры. Данные параметры так же отображаются

на вкладке «**Автопополнение склада**» карточки товара.
При перемещении номенклатуры в другую группу у номенклатуры перезаписываются параметры пополнения склада из новой родительской группы.
Если на вкладке «**Автопополнение склада**» карточки товара установлен флаг «**Индивидуальные настройки**», то параметры, заданные для номенклатуры, имеют приоритет в расчете, перед настройками вышестоящей группы.
При изменении параметров группы соответственно изменяются параметры вложенных групп и элементов. Только там, где не задан приоритет индивидуальных настроек.

В форме создания/редактирования группы номенклатуры отображаются следующие параметры расчета автопополнения склада, указанного в реквизите «**Склад**»:

- «**Объем полки**» — максимальное количество базовых единиц номенклатуры, которое должно находиться в торговом зале и которое должна поддерживать система в торговом зале. При формировании заявок на перемещение количество товара в торговом зале будет пополняться до указанного количества;
- «**Порог полки**» — величина остатка в торговом зале, при достижении которого номенклатура будет попадать в заявки на перемещение для пополнения торгового зала. Задается в базовых единицах. Заполнение поля «Порог полки» автоматически пересчитывает поле «Порог полки %»;
- «**Порог полки %**» — величина остатка в торговом зале, при достижении которого номенклатура будет попадать в заявки на перемещение для пополнения торгового зала. Задается в процентах. Заполнение поля «Порог полки %» автоматически пересчитывает поле «Порог полки», значение которого округляется до целого. Если значение реквизита не задано, считается что задано значение 100%, т.е. товар на полке будет пополняться сразу, как только что-то продадут;
- «**Не использовать характеристики**» — при установленном флаге, заявка на перемещение будет формироваться без указания характеристики номенклатуры. Флаг следует устанавливать в случаях, когда характеристики являются служебным разрезом учета и не влияют на потребительские свойства товара (МРЦ у сигарет, дата производства товара и т.п.);
- «**Не копировать настройки родителя**» — при установленном флаге параметры для расчета количества пополнения склада не будут изменяться при редактировании параметров у группы, в которую входит номенклатура;
- «**Отключено**» — при установленном флаге номенклатура исключается из расчетов пополнения остатка на складе;
- «**Изменен**» — показываются автор и дата последнего изменения параметров автопополнения товаров группы номенклатуры.

