

[Начальная страница](#) ← [Справочники](#) ← Группа справочников «[Розница](#)»


## Справочник «Дисконтные карты»

Справочник содержит список дисконтных карт покупателей, выпущенных предприятием.

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из раздела «Справочники» → группа «Розница» → «Дисконтные карты».

По команде «**Создать группу**» открывается форма, для добавления новой группы в справочник. Форма имеет четыре реквизита:

- **Наименование** — наименование создаваемой группы;
- **Код** — код группы в справочнике, заполняется автоматически при записи новой группы в базу конфигурации;
- **Входит в группу** — наименование родительской группы. Для группы первого уровня данное поле остаётся не заполненным;
- **Шаблон заполнения реквизитов** — наименование шаблона для заполнения реквизитов дисконтных карт, входящих в создаваемую группу. Выбирается из справочника «[Шаблоны заполнения реквизитов диск. карт](#)».

По команде «**Создать**» или при нажатии кнопки «» («**Создать новый элемент копированием текущего**») открывается форма, для добавления нового элемента в справочник и редактирования реквизитов существующего элемента, которая имеет два реквизита:

- **№ карты** — в поле хранится номер карты (записанный на магнитной дорожке или закодированный в штрих-коде карты);
- **Наименование** — наименование дисконтной карты.

### Закладка «Параметры карты»

**Входит в группу** — указывается группа элементов справочника «**Дисконтные карты**».

**Текст для чека** — этот текст будет печататься на чеке, в случае если на чек была начислена скидка по дисконтной карте.

**Тип карты** — из меню выбирается нужный тип карты:

- «Дисконтная» — карта, для которой действуют накопительные, автоматические и фиксированные схемы скидок. Возможны несколько механизмов формирования скидок: назначение скидки на позицию или все позиции чека, накопление суммы, начисляемой на карту при покупке товаров на определенную сумму, предоставление скидки после оплаты определенного количества чеков.
- «Бонусная» — карта, для которой действуют бонусные схемы скидок. При оплате чека на кассе на карту начисляется некоторый процент от чека: сумма бонуса. По достижении порогового значения, задаваемого в настройках программы, покупателю предоставляется возможность воспользоваться накопленным бонусом для оплаты чека. Бонусная схема скидок действует на весь чек.
- «Дисконтно бонусная» — карта, которая является одновременно и бонусной, и

ДИСКОНТНОЙ.

**Карта запрещена к использованию** — флаг отключения карты.

**Дата включения** — дата, начиная с которой действует дисконтная карта.

**Дата выключения** — дата, после которой действие дисконтной карты прекращается.

**Карта запрещена к использованию** — флаг отключения карты.

**На карте не ведется накопление** — при включенном флаге информация о накоплении по дисконтной карте не ведется.

Следующие поля используются только при работе с кассами, использующими программу «Штрих-М Кассир», синхронизатор и сервер ККМ. Более полная информация об этих реквизитах содержится в документации на эти продукты.

**Схема автоматических скидок** — здесь можно выбрать схему автоматической скидки, используемую при начислении скидки по дисконтной карте. Выбирается из справочника [«Схемы скидок»](#).

**Схема дисконтных скидок** — здесь можно выбрать схему дисконтной скидки, используемую при начислении скидки по дисконтной карте. Выбирается из справочника [«Схемы скидок»](#).

**Схема сообщений** — схема сообщений по дисконтным картам. Сообщения вызываются в момент закрытия чека и могут отображаться на экране и/или печататься в чеке. Выбирается из справочника [«Схемы сообщений по дисконтным картам»](#).

**Схема бонусов** — схема бонусных скидок, используемая для дисконтной карты. Выбирается из справочника [«Схемы начисления бонусов на диск. карты»](#).

**Применять скидку на позицию** — в том случае, если флаг установлен, дисконтная карта будет применяться только к позициям чека, а не ко всему чеку в целом.

**Применять на любые позиции** — в том случае, если флаг установлен, дисконтная карта будет применяться на каждую позицию в чеке, не зависимо от кода схемы скидок у товара. Сначала проверяется автоматическая скидка, а при отсутствии в списке такой схемы автоматической скидки применяется накопительная скидка.

**Использовать как платежную** — в том случае, если флаг установлен, после проведения дисконтной скидки, карта используется в качестве платежной.

**Процент скидки по карте, при подстановке в документ «Чек»** — при установке данного флага в документе [«Чек»](#) будет указан данный процент скидки.

## Закладка «Группы дисконтных карт»

Закладка позволяет выбрать строку в справочнике [«Группы дисконтных карт на ККМ»](#).

## Закладка «Владелец карты»

На закладке «**Владелец карты**» указываются данные о владельце карты:

- «ФИО владельца»;
- «Паспортные данные»;
- «День рождения»;
- «Комментарий»;
- « (Не используется) Адрес владельца»;
- « (Не используется) Адрес электронной почты»;
- « (Не используется) Телефоны»;
- « (Не используется) Телефон отправки СМС».

## Закладка «Контактная информация»

На закладке «**Контактная информация**» указываются дополнительные данные о владельце карты:

- «Телефон»;
- «Телефон для отправки СМС»;
- «Электронная почта»;
- «Адрес регистрации»;
- «Фактический адрес»;
- «Другая информация».

Кнопка «**Добавить**» позволяет в закладку добавить дополнительные поля с контактной информацией.

From:  
<https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:  
[https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0\\_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B4%D0%BA&rev=1543997333](https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B4%D0%BA&rev=1543997333)

Last update: 2018/12/05 11:08

