

[Начальная страница](#) ← [Справочники](#) ← Группа справочников «[Торговое оборудование](#)» ← Справочник «[ККМ](#)»

## Закладка «Основная»

Форма закладки «Основная» содержит следующие реквизиты.

**Тип ККМ** — реквизит выбирается из предопределённого списка поддерживаемых конфигурацией типов ККМ.

Выбранный тип ККМ определяет видимость отдельных реквизитов формы. Если был выбран тип ККМ «Штрих-М ТВД», то станут недоступны флаги «**Работа через синхронизатор**», «**Удаленная загрузка**», «**Вариант контроля остатков**». Также игнорируется поле «Шаблон наименований», т.к. у ТВД имена файлов фиксированные. Следует отметить, что «PriceChecker» не является ККМ, но для удобства пользователя все настройки для работы с ними настраиваются в справочнике ККМ.

**Торговый объект** — указывается торговый объект, на котором установлена данная ККМ. Выбирается из справочника «[Торговые объекты](#)».

**Способ обмена данными** — указывается один из вариантов обмена данными:

- «Обмен по FTP»;
- «Обмен вручную (через дискеты) »;
- «Обмен по локальной сети»;
- «Обмен через HTTP сервис»;
- «Обмен по электронной почте»;
- «Обмен по FTP в режиме эмуляции ExchangeMan»;
- «Обмен через облачный сервис».

Если выбран вариант «вручную», то при формировании файлов для ККМ файлы-флаги формироваться не будут. Если выбран способ обмена через HTTP сервис, то все остальные реквизиты закладки будут не доступны.

Группа «**Настройки ККМ**» содержит следующие реквизиты:

- **Настройка горячих клавиш** — горячие клавиши на ККМ позволяют осуществить быстрый доступ к товарам при нажатии на фиксированные кнопки. В текущем поле указывается настройка горячих клавиш ККМ. Данные настройки предварительно создаются в справочнике «[Настройка горячих клавиш ККМ](#)» и могут быть выгружены из товароучетной системы и загружены в ККМ. Если ККМ несколько, то настройки горячих клавиш необходимо скопировать для каждой ККМ. Данный функционал доступен только для ККМ, работающих под управлением «Кассир v.1.x/ v.2.x» и «Кассир 5»;
- **Настройки кассир** — указывается набор настроек кассовой программы «Кассир 5» из справочника «[Настройки кассовых программ](#)» для текущей ККМ.

Группа реквизитов «**Параметры обмена с ККМ**» определяют параметры обмена данными между конфигурацией и ККМ, а так же объем передаваемой информации:

- **Узел для обмена данными** — из справочника «[Узлы плана обмена с ККМ](#)» выбирается элемент, определяющий параметры обмена данными между товароучетной программой и кассой через регламентное задание. Такой механизм позволяет автоматически снимать отчеты отдела с касс с заданной периодичностью и загружать в кассу только



