

Начальная страница ← Справочники ← Группа справочников «Торговое оборудование» ← Справочник «ККМ»

Закладка «Параметры»

← → ⌂ POS-Система на базе "Штрих-М Кассир" № 1 (...)

Записать и закрыть **Записать** **ГИС МТ** **Wiki**

Наименование: POS-Система на базе "Штрих-М Кассир" № 1 Логический номер: 1

Основная **Параметры** Настройки обмена Связи ККМ Выгрузка в ККМ

Автоформирование кассовых документов

При снятии отчета о продажах автоматически отражать внесение и выплаты в кассе предприятия

Автоматическая инкассация

Наличная касса для отражения операций:

Заказы покупателя

Обрабатывать заказы покупателя

Автоматически загружать заказы

ЕГАИС

Уведомление ЕГАИС на ККМ

При создании отчета отдела

Создавать документы "ЕГАИС расход" и отправлять в ЕГАИС

Создавать документы "ЕГАИС Акт постановки на баланс"

Адрес установки ККМ

Адрес установки ККМ:

Идентификатор ФИАС:

КПП торговой точки:

Адрес ККМ является адресом места осуществления деятельности

Форма закладки «**Параметры** » содержит следующие реквизиты.

Группа «**Автоформирование кассовых документов**» содержит реквизиты:

- **При снятии отчета о продажах автоматически отражать внесение и выплаты в кассе предприятия** — если флаг установлен, то при получении файлов о продажах с ККМ, если в них будет присутствовать информация о внесениях и выплатах денежных средств, то автоматически сформируются документы ПКО и РКО на общие суммы внесения и выплат по транзакциям, полученным из данных файлов. При этом становится доступен флаг «**Автоматическая инкассация**».

Флажок «**Автоматическая инкасация**» следует установить, если в кассовом ПО «Кассир 5»

также задана настройка «Автоматическая инкассиация». В результате при снятии Z-отчета на кассе автоматически делается выплата из ККМ на всю сумму наличных и сумма «наличности» в ККМ автоматическими обнуляться. Если при закрытии кассовой смены на ККМ будет оставляться некоторая сумма для размена, на кассе делают выплату из ККМ, в которой указывают забираемую сумму. В этом случае флагок «**Автоматическая инкассиация**» не устанавливают;

- **Наличная касса для отражения операций** — касса выбирается из справочника «Наличные кассы предприятия».

Группа «**Заказы покупателя**» содержит два реквизита:

- **Обрабатывать заказы покупателя** — если флаг у реквизита не задан, то работа с заказами покупателей на данной ККМ не производится и реквизит «**Автоматически загружать заказы**» не доступен. Если флаг установлен, то на кассу будут загружены документы [Заказ покупателя](#) и по ним может быть выполнена продажа товаров. При этом становится доступен реквизит «**Автоматически загружать заказы**»;
 - **Автоматически загружать заказы** — если у реквизита установлен флаг, параметры заказов будут автоматически загружены в ККМ.

Группа «ЕГАИС» содержит один реквизит «**Уведомление ЕГАИС на ККМ**». Данный флаг служит для определения того, кто будет отражать в ЕГАИС факт открытия алкогольной тары в общепите.

Если на кассе есть возможность отправлять в ЕГАИС уведомление об открытии алкогольной тары, флаг и на кассе флаг «**Уведомление ЕГАИС на ККМ**» следует установить.

Если на кассе не настроена возможность отправки документов в ЕГАИС, флаг не устанавливается и уведомление об открытии алкогольной тары отправляется конфигурация торгового предприятия при обработке Z-отчета ККМ.

Группа «**Адрес установки ККМ**» содержит реквизиты для задания в ККМ адреса места осуществления деятельности (МОД) и КПП. Это позволяет настроить работу с постановкой кега на кран (документ «ГИС МТ: Постановка кега на кран») в тех случаях, когда у предприятия несколько магазинов, а торговый объект один. Т.е. каждая ККМ установлена в своем магазине и у всех ККМ один общий торговый объект. В этом случае адрес и КПП указываются у ККМ в группе «Адрес установки ККМ», задается флаг «**Адрес ККМ является адресом места осуществления деятельности**», и тогда адрес и КПП берутся из ККМ для заполнения документа «Постановка кега на кран».

Если у фирмы один магазин, то для документа «Постановка кега на кран» данные по адресу и КПП берутся в торговом объекте и фирме.

Если у фирмы магазинов несколько, но каждый магазин это свой отдельный торговый объект, то для документа «Постановка кега на кран» используются данные по адресу и КПП заданные в торговом объекте.

Группа «**Адрес установки ККМ**» содержит реквизиты:

- **Адрес установки ККМ** — реквизит содержит адрес места осуществления деятельности (МОД) данной ККМ. Адрес должен быть зарегистрирован в личном кабинете пользователя ГИС МТ и должен совпадать с местом деятельности указанном в табличной части закладки «Места деятельности» [«ГИС МТ: Паспорта участника»](#);
 - **Идентификатор ФИАС** — заполняется по адресу МОД, указанному в реквизите «Адрес установки ККМ»;
 - **КПП торговой точки** — реквизит используется при заполнении реквизита «КПП

торговой точки» в документе «ГИС МТ: Постановка кега на кран», если учет торговых точек через торговые объекты не ведется, и каждая ККМ установлена в отдельном магазине и торговый объект у всех ККМ одинаковый. В этом случае данные о КПП торговой точки и ее адресе указываются в справочнике ККМ и тогда эти данные будут поставлены в документ «ГИС МТ: Постановка кега на кран» при его заполнении по данным из кассового ПО или при работе регламентного задания по созданию документов постановки на кран;

- флаг **Адрес ККМ является адресом места осуществления деятельности** —флаг задается, ККМ установлена в своем магазине и у всех ККМ фирмы один общий торговый объект.

Примечание. Значение реквизита «**Идентификатор ФИАС**» передается на кассы при установленном флаге «**Информация об идентификаторе МОД**» в документе «Загрузка ККМ Off-Line» (закладка «Загружать в ККМ» группа «Настройка ККМ»).

