



[Начальная страница](#) ← [Справочники](#) / [Администрирование](#) ← [Параметры работы с оборудованием](#) ← вкладка «ККМ»

Настройки программы «Штрих-М: Кассир»

В справочнике «**Настройки ККМ**» хранятся настройки следующих программ: «Штрих М: Кассир 5.0», «Штрих М: Кассир v.1.x/ v.2.x», «Штрих М: Кассир Mini POS». Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из раздела «Администрирование» → «Параметры работы с оборудованием» → вкладка «ККМ» → закладка «Справочники» → ссылка «Настройки программы «Штрих-М: Кассир»».

Для создания новой настройки в форме справочника «**Настройки ККМ**» следует нажать кнопку «**Создать**» или кнопку  («**Создать новый элемент копированием текущего**»)

Создание настроек осуществляется в два этапа. Сначала необходимо создать группу настроек, указать наименование и тип ККМ.



Наименование — название группы настроек для указанного типа ККМ. Если наименование группы настроек содержит знак «;», то при загрузке группы настроек в конфигурацию «Штрих М: Кассир» произойдет замена данного символа на «,».


Тип ККМ — модель торгового оборудования, используемого в качестве ККМ. Выбирается из предопределённого списка.

Нажатие кнопки «**Установить настройку для ККМ**» открывает форму с групповой обработкой

После добавления новой группы необходимо записать созданную настройку в базу данных и выполнить пункт меню «**Редактирование**».

При выборе пункта «**Открыть настройки**» откроется форма с настройками, интерфейс которой зависит от типа ККМ, указанного для данной группы настроек.

☆ Кассир 5 (Настройки ККМ)



Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

?

Основные

Режимы

Дополнительные

Скидки/надбавки

Доп. настройки

Способ печати чека



После каждой регистрации



С опозданием на одну покупку



После закрытия чека

Возвраты в закрытую смену



Запретить возвраты не в день продажи по ККМ



Выдавать деньги из ящика кассы

Региональные установки

Положение десятичной точки в суммах: 2 знака

Название валюты:



Дополнительно



Печатать подкладной документ по умолчанию



Разрешить мультивалютный режим




Обмен данными в фоновом режиме

Задание настроек производится путем установки соответствующих флагов в форме окна. Задаваемые настройки соответствуют одноименным настройкам, устанавливаемым в конфигурациях «Штрих М: Кассир 5.0», «Штрих М: Кассир v.1.x/ v.2.x», «Штрих М: Кассир Mini POS».

На закладке **«Доп.настройки»** можно указать дополнительные настройки, которые, например, были доработаны в кассовой конфигурации или присутствуют в новой версии конфигурации, но отсутствуют в типовых настройках на других закладках формы. Дополнительная настройка добавляется в форму путем ввода новой строки и указания её значения.

При выборе пункта **«Полные настройки»** откроется форма настроек кассовой программы с интерфейсом **«Модуля «Кассир»**», который позволяет выполнить настройки в привычном для кассира интерфейсе.

Кассовый сервер / Штрих-М: Торговое предприятие, редакция 7.0



Служебные

- Инициализация: Модуль логики торгового предприятия
- Инициализация: Модуль логики диалоги

Примечание. Кнопки «Открыть настройки» и «Полные настройки» вынесены в форму списка элементов справочника «Настройки ККМ». Это позволяет редактировать настройки из формы списка элементов справочника.

Small footer area containing a QR code and some text.