
Начальная страница ← Справочники / Администрирование ← Параметры работы с оборудованием ← вкладка «ККМ»

Настройки программы «Кассир 5»

В справочнике «**Настройки ККМ**» хранятся настройки следующих программ: «Штрих М: Кассир 5.0», «Штрих М: Кассир v.1.x/ v.2.x», «Штрих М: Кассир Mini POS». Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из раздела «Администрирование» → «Параметры работы с оборудованием» → вкладка «ККМ» → закладка «Справочники» → ссылка «Настройки программы «Кассир 5»».

Для создания новой настройки в форме справочника «**Настройки ККМ**» следует нажать кнопку «***Создать***» или кнопку  («***Создать новый элемент копированием текущего***»)


Создание настроек осуществляется в два этапа. Сначала необходимо создать группу настроек, указать наименование и тип ККМ.



Наименование — название группы настроек для указанного типа ККМ. Если наименование группы настроек содержит знак «**;**», то при загрузке группы настроек в конфигурацию «Штрих М: Кассир» произойдет замена данного символа на «**,**».
Тип ККМ — модель торгового оборудования, используемого в качестве ККМ. Выбирается из предопределённого списка.
Нажатие кнопки «**Установить настройку для ККМ**» открывает форму с групповой обработкой


После добавления новой группы необходимо записать созданную настройку в базу данных и выполнить пункт меню «**Редактирование**».

При выборе пункта «**Открыть настройки**» откроется форма с настройками, интерфейс которой зависит от типа ККМ, указанного для данной группы настроек.



Задание настроек производится путем установки соответствующих флагов в форме окна. Задаваемые настройки соответствуют одноименным настройкам, устанавливаемым в конфигурациях «Штрих М: Кассир 5.0», «Штрих М: Кассир v.1.x/ v.2.x» , «Штрих М: Кассир Mini POS».
На закладке «**Доп.настройки**» можно указать дополнительные настройки, которые, например, были доработаны в кассовой конфигурации или присутствуют в новой версии конфигурации, но отсутствуют в типовых настройках на других закладках формы. Дополнительная настройка добавляется в форму путем ввода новой строки и указания её значения.

При выборе пункта «**Полные настройки**» откроется форма настроек кассовой программы с интерфейсом «**Модуля «Кассир»**», который позволяет выполнить настройки в привычном для кассира интерфейсе.



Примечание. Кнопки «**Открыть настройки**» и «**Полные настройки**» вынесены в форму списка элементов справочника «**Настройки ККМ**». Это позволяет редактировать настройки из формы списка элементов справочника.

