
Начальная страница ← Модули, Web и Http-сервисы ← Модуль «Система адресного хранения» \ Справочники

Справочник «Типоразмеры ячеек»

Справочник «**Типоразмеры ячеек**» содержит данные о габаритах и грузоподъемности ячеек склада. Если учет идёт по размеру и грузоподъемности ячейки, нужно заполнять весогабаритные характеристики для номенклатуры и упаковок.
Справочник доступен в разделе «Система адресного хранения» группа «Справочники».



Для создания элемента справочника необходимо задать следующие реквизиты:

- «**Наименование**» — наименование типоразмера;
- габариты ячейки: «**Высота, мм**»,«**Длина, мм**»,«**Ширина, мм**». Объем ячейки в кубических метрах рассчитывается по размерам ячейки автоматически;
- «**Грузоподъемность, кг**» — максимальный вес товара, который допустим для ячейки;
- «**Базовое количество не более**» — ограничение ячейки по количеству штук товара в базовых единицах измерения, для каких-то похожих по размеру товаров;
- «**Не ограничена по размерам**» — при заданном флаге контроль за габаритами товара при размещении в ячейку не производится;
- «**Не ограничена по грузоподъемности**» — при заданном флаге вес товара при размещении в ячейку не контролируется;
- «**Не ограничена по базовому количеству**» — при заданном флаге контроль за количеством штук товара в ячейке не производится.

«Типоразмер ячейки» является обязательным параметром для обработки «Генерация топологии адресного склада».

Примечание. Для ячеек с типом «Хранение» и «Целевая» нельзя создать ячейку без ограничения и по габариту и по весу — должны быть заданы либо оба ограничения, либо задано ограничение по размерам или грузоподъемности ячейки.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8:%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC_%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%BA&rev=1631184257

Last update: **2021/09/09 10:44**