Начальная страница ← Порядок установки и обновления конфигурации

Обновление конфигурации

Для получения обновления Пользователь должен зарегистрироваться на сайте https://kkm.solutions/index.php

После авторизации на сайте скачать обновления можно на закладке «Скачать» страницы программного продукта.

С 01 декабря 2018 все релизы и обновления программных продуктов «Центра отраслевых решений Штрих-М», для зарегистрированных на сайте https://kkm.solutions/ пользователей, предоставляются для скачивания и установки бесплатно, **но для доступа к функционалу, добавленному в новом релизе необходимо приобрести подписку**.
Подробно об изменении в политике распространения обновлений на программное обеспечение от Центра отраслевых решений Штрих-М изложено в блоге сайта https://kkm.solutions/.

Запуск установочного файла

После запуска файла Setup.exe на экране появится окно программы инсталляции «**Вас приветствует мастер установки Торговое предприятие 7**» с двумя световыми кнопками «***Далее>***» и «***Отмена***».

Дальнейшая работа инсталлятора аналогична работе при первоначальной установки конфигурации на компьютер. Отличие установки с обновлением конфигурации заключается в том, что для установки доступны только две компоненты: «**Обновление конфигурации**» и «**Документация**».

После завершения процедуры установки в папку, где расположены шаблоны и файлы конфигурации, будет добавлена папка с файлами обновления конфигурации.

Порядок обновления конфигурации версий 7.0 на новый релиз

Обновление релиза информационной базы может быть выполнено в конфигураторе 1С и в разделе «Администрирование» режима «Предприятие» (см. «Результаты обновления программы»).

Для обновления версии конфигурации в режиме «Конфигуратор» следует использовать режим «Обновление конфигураций»:

1. Запустите систему 1С:Предприятие в режиме «Конфигуратор».
2. Откройте конфигурацию.
3. Сделайте архивную копию вашей информационной базы. Для этого в меню «Администрирование» выберите пункт «Выгрузка информационной базы», и в открывшемся диалоге укажите имя файла, в который будут записаны данные.
4. Вызовите режим «Обновление конфигураций», для этого в меню «Конфигурация», подменю «Поддержка», выберите пункт «Обновить конфигурацию».
5. В диалоге выбора обновления в качестве источника обновления укажите «Поиск

доступных обновлений», после чего выберите нужное обновление в соответствующем списке.

6. Если в списке обновлений необходимое обновление отсутствует, то в диалоге выбора обновления в качестве источника обновления укажите «Файл обновления», после чего выберите нужный файл обновления.
7. В окне «Обновление конфигураций» нажмите кнопку «***OK***» для продолжения обновления конфигурации.
8. После завершения будет открыто окно «Конфигурация», содержащее конфигурацию с внесенными изменениями.
9. Выполните сохранение конфигурации.
10. Запустите систему 1С:Предприятие в режиме «Предприятие».
11. После запуска системы будут произведены необходимые изменения в базе данных.

Порядок обновления конфигурации версий 5.2 на сборку версии 7.0

Процедура перехода с торгового предприятия 5.2 на торговое предприятие 7.0 описана на странице «**Перенос базы ТП 5.2 в торговое предприятие 7.0**».

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0:%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Last update: **2024/03/29 08:05**